

El Glosario de Incendios Forestales de Canadá Canadian Wildland Fire Glossary



CANADIAN INTERAGENCY FOREST FIRE CENTRE INC.
CENTRE INTERSERVICES DES FEUX DE FORÊT DU CANADA INC.

April 29, 2026

Prefacio

El Glosario de Incendios Forestales de Canadá proporciona a la comunidad de incendios forestales una fuente única de terminología precisa y coherente sobre incendios forestales y manejo de incidentes utilizada por el Centro Interagencias de Incendios Forestales (CIFFC por sus siglas en inglés) y sus organismos miembros.

El uso consistente de la terminología promueve el intercambio eficaz de información, facilita el análisis de datos de fuentes dispares, mejora la integridad de los datos y maximiza el uso de los recursos compartidos. El glosario no pretende ser una lista exhaustiva de todos los términos utilizados por los organismos provinciales/territoriales y federales de control de incendios forestales. La mayoría de los términos tienen una sola definición. Sin embargo, en algunos casos, un término puede ser utilizado en diferentes contextos por diferentes instituciones, por lo que se justifican múltiples definiciones.

El glosario da un importante paso hacia adelante con esta edición de 2020, ya que ahora se actualizará anualmente para reflejar mejor la evolución de los términos. Además, dicho glosario se producirá en tres idiomas (Francés, Inglés y Español) incluyendo su tabla correspondiente.

Se ha elaborado una guía del usuario para orientar la elaboración y revisión de las entradas del glosario. En esta guía, los usuarios, los grupos de trabajo y los comités pueden encontrar instrucciones sobre el proceso de elaboración del glosario; orientación para acceder al glosario en el sitio web del CIFFC; orientación para los grupos de trabajo y los comités a los que se les ha asignado la propiedad de los términos del glosario, incluyendo la forma de solicitar, elaborar y revisar una entrada del glosario; requisitos técnicos para completar las entradas del glosario; y una lista de contactos para obtener asistencia.

3, 2, 1 ahora

Una técnica de descarga en la que el avión guía manda la orden de descargar al avión cisterna por comando de voz, diciendo "3, 2, 1, ahora".

A la espera/Standby

Un estado de preparación para tomar medidas inmediatas en caso de detección de un incendio.

Abortar

Cancelar una maniobra prevista.

Acción de recursos

Los ajustes diarios o a corto plazo para fortalecer y posicionar los recursos de combate de incendios necesarios para el ataque inicial, a fin de cumplir un nivel predeterminado de preparación basado en la probabilidad de que se produzca un incendio y en el comportamiento probable del mismo, según lo determinado por el peligro de incendio pronosticado. Ello puede incluir el aumento o la disminución del número y el tipo de brigadas equipos de supresión.

Acción sostenida/Ataque sostenido

Las acciones llevadas a cabo tras el Ataque Inicial y/o Ampliado para contener o extinguir completamente un incendio forestal o parte de un incendio forestal.

Acciones iniciales

Medidas adoptadas por los primeros respondientes que llegaron al lugar del incidente.

Acoplamiento

Un acoplamiento de manguera de metal fundido o forjado que incorpora un sistema de acoplamiento universal con dos orejetas de ajuste externo. Tipos: conexión rápida, inantáneo.

Actitud segura

La tendencia de una persona a responder positivamente a un objetivo, idea, plan, procedimiento, prevención o situación de seguridad.

Acuerdo de ayuda mutua

Acuerdo escrito o verbal entre jurisdicciones que proporciona un mecanismo para obtener rápidamente asistencia en forma de personal, equipo, materiales y otros servicios. El objetivo principal es facilitar el despliegue rápido y a corto plazo de apoyo antes, durante o después de un incidente.

Acuerdos o convenios de ayuda mutua

Acuerdos oficiales de trabajo entre instituciones para

<https://glossary.cifrc.ca>

obtener ayuda mutua.

Acumulación/Incremento

El aumento por hora de la cobertura de nubes acumulada en el curso de un día; también puede referirse al aumento de los recursos en un incendio determinado

Adjunto

Una persona plenamente calificada a la que, en ausencia de un superior, se le puede delegar la autoridad para gestionar una operación funcional o realizar una tarea específica. En algunos casos, un adjunto/auxiliar puede actuar como relevo de un superior y, por lo tanto, debe estar plenamente calificado en el cargo. Los Adjuntos generalmente pueden ser asignados como apoyo al Comandante de Incidente, al Personal de Comando y a los Directores de Rama.

Agente humectante

Una sustancia química que reduce la tensión superficial del agua haciendo que se extienda y penetre más eficazmente.

Agua Húmedada

Agua con químicos añadidos, llamados agentes humectantes, que aumentan las propiedades de dispersión y penetración del agua reduciendo su tensión superficial.

Alcance del control

El número de recursos de los que es responsable un supervisor, normalmente expresado como la proporción de supervisores por persona. Un alcance de control apropiado está entre 1:3 y 1:7, siendo el óptimo 1:5.

Alerta

Período en el que los combatientes de incendios forestales, el equipo de control de incendios y las aeronaves se mantienen listos para su despliegue con poca antelación, generalmente cuando el peligro de incendio alcanza un grado de severidad predeterminado.

Almacén de equipo de incendios

Un suministro de herramientas y equipo de lucha contra incendios en cantidades planificadas o unidades estándar en un punto estratégico para su uso exclusivo en la supresión de incendios

Almacén de equipo y herramientas

Un dotación predeterminada de herramientas, equipo

y/o suministros almacenados en un lugar designado, disponible para su uso en el incidente.

Almacén de radios

Un suministro de radios almacenados en un lugar predeterminado para su asignación a incidentes.

Almacenista de equipo contra incendios empaquetado (FCMG)

La persona responsable de la supervisión del suministro de equipo contra incendios ensamblado en cantidades planificadas o en un lugar estratégico.

Altitud de circuito

La mayor altitud en el circuito que el avión cisterna alcanzará durante las operaciones de carga y descarga.

Altitud de la densidad

Altitud determinada por la altitud de la presión y la temperatura del aire existente. La altitud de la densidad se utiliza como índice de las características de desempeño de la aeronave, como la distancia de despegue y la tasa de ascenso.

Altitud del objetivo

La altitud deseada y segura (determinada durante la inspección) a la que se espera que el avión cisterna sobrevuele el objetivo.

Altura de descarga

La altura del avión en el momento de la liberación de la descarga, normalmente dada en pies por encima de las copas de los árboles.

Altura de fuste limpio

La altura de un árbol, sobre el suelo, donde comienza la copa viva de las coníferas.

Altura de llama

La extensión vertical máxima de las llamas en la cabeza del incendio; no se consideran las llamas largas repentinas que se elevan por encima del nivel general de las llamas.

Altura de mezcla

Término comúnmente utilizado en la meteorología de la contaminación atmosférica para determinar la altura máxima sobre la superficie terrestre a la que se produce la mezcla relativamente vigorosa debido a la convección. Por encima de esta capa, existe una atmósfera estable que actúa para suprimir la mezcla vertical. La altura de la mezcla depende del perfil de temperatura vertical. La unidad recomendada es el

metro (m).

Altura de succión estática

En hidráulica, el término se utiliza para nombrar la distancia vertical entre la superficie del suministro de agua y la entrada de succión de una bomba contra incendios; puede ser positiva o negativa. La altura de succión positiva se produce cuando el nivel de suministro de agua es mayor que el de la entrada de succión (el agua está ayudando a la bomba). Si la bomba contra incendios está por encima del suministro de agua, debe elevar el agua, creando una altura de succión negativa (la situación más común).

Ambiente de fuego

Las condiciones circundantes, las influencias y las fuerzas modificadoras de la topografía, el combustible y el tiempo atmosférico que determinan el comportamiento del fuego.

Ampliar

En las operaciones con aviones cisterna, 1) una instrucción a la aeronave para que siga y continúe la línea en la dirección requerida; o 2) una instrucción para extender un circuito, tramo o recorrido más allá de un punto designado.

Análisis de incendios

Revisión de las medidas de control de incendios adoptadas con respecto a un incendio específico, un grupo de incendios o una temporada de incendios, a fin de determinar las acciones eficaces e ineficaces y recomendar o sugerir medios y formas para realizar un trabajo más eficiente.

Análisis de un incendio escapado

El proceso de decidir qué acción tomar en un incendio que se ha escapado. Esto implica un examen y análisis de las amenazas a la seguridad pública, los valores, los objetivos de manejo de los recursos, los efectos probables del fuego, la carga de combustible, el comportamiento actual y previsto del fuego, la disponibilidad de recursos para la supresión del fuego, la probabilidad de un control satisfactorio y los métodos factibles de supresión del fuego.

Analista de comportamiento del fuego (FBAN)

Una posición especializada bajo la función de planificación de un equipo de manejo de incidentes, responsable de hacer predicciones sobre el comportamiento probable del fuego basado en un análisis del estado actual y previsto del ambiente de fuego.

Analista de incendios a largo plazo

El LTAN es responsable de recopilar datos meteorológicos, desarrollar información estratégica y táctica sobre el comportamiento del fuego, predecir el crecimiento del fuego e interpretar las características del fuego para su uso por parte de los responsables de incidentes. Un LTAN puede dirigir a otros LTAN asignados.

Ancho de descarga

El ancho realmente cubierto por una descarga determinada en el suelo.

Anemómetro

Un nombre general para los instrumentos diseñados para medir la velocidad y la dirección del viento.

Ángulo de llama

El ángulo formado entre la llama en el frente de fuego y la superficie del suelo, expresado en grados.

Anticiclón

En meteorología, es un área donde la presión atmosférica es alta comparada con las áreas adyacentes en los mismos niveles y cuyo centro tiene la presión más alta. Sinónimo: Alta presión.

Antorcha de goteo

Un dispositivo incendiario portátil que libera combustible encendido a un ritmo lento y predeterminado.

Antorcheo

La ignición de un solo árbol o un pequeño grupo de árboles de abajo hacia arriba.

Aprendiz

Una persona que ha adquirido una serie de competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) preestablecidas, pero que requiere experiencia adicional en una función específica. El Aprendiz requiere la supervisión directa de una persona que esté certificada en la función o el puesto y que cumpla la Norma de Intercambio Interinstitucional para dicha función o puesto, a la que el Aprendiz sea asignado durante la duración de la asignación.

Árbol enganchado/árbol atorado

Un árbol que se atoró sobre otro árbol u objeto.

Árbol joven/rama bajo tensión

Árbol delgado o rama de un árbol que se encuentra

doblado y sometido a tensión mecánica. Al liberarse dicha tensión, el árbol o la rama pueden regresar bruscamente a su posición original de forma descontrolada.

Arbol muerto en pie

Un árbol muerto en pie o una rama muerta de un árbol que puede poner en peligro a un trabajador.

Árbol peligroso

Un árbol que es peligroso debido a su ubicación o inclinación, daños físicos, peligros por encima de la cabeza, deterioro de las ramas, el fuste o el sistema de raíces o cualquier combinación de éstas.

Área de Espera

Ubicación establecida donde se pueden colocar los recursos disponibles. El Área de Espera puede ser cualquier ubicación en la que el personal, los suministros y el equipo pueden estar alojados o estacionados temporalmente mientras esperan una asignación operacional.

Área quemada permisible

Una norma u objetivo del esfuerzo de protección establecido para un área de bosque bajo manejo u otro tipo de tierra. Es la máxima superficie media anual quemada por incendios forestales a lo largo de un determinado período de años que puede ser tolerada y sostenida para una zona determinada, sin perturbar la ordenación forestal general y otros objetivos de utilización de la tierra.

Área restringida

Zona en la que las actividades o la entrada especificadas están temporalmente restringidas por la legislación de las instituciones para reducir el riesgo de incendio provocado por el hombre. En algunas jurisdicciones un área restringida se denomina zona de viaje restringida o zona de fuego restringida.

Área sensible al humo

Una zona en la que el humo procedente de fuentes externas es intolerable, debido a la gran cantidad de población, los servicios de transporte, la contaminación atmosférica existente y/o el uso recreativo/turístico intensivo

Area silvestre/Area Rural

Una zona en la que el desarrollo es esencialmente inexistente, excepto en lo que respecta a carreteras, ferrocarriles, líneas eléctricas e instalaciones de transporte similares y donde las estructuras, si las hay, están muy dispersas.

Arreglo de combustible

Un término general que se refiere a la distribución horizontal y vertical de todos los materiales dentro de un tipo particular de combustible.

Asignaciones

Tareas que se asignan a los recursos que deben realizarse en un determinado período operacional y que se basan en los objetivos operacionales definidos en el Plan de Acción del Incidente.

Asistente

Título para los subordinados de los principales puestos del Personal de Comando. El título indica un nivel de capacidad técnica, calificaciones y responsabilidad subordinada a los puestos principales. Los asistentes también pueden ser asignados a los Líderes de Unidad.

Asistente logístico del Comandante de Área (ALCL)

La persona responsable de proporcionar instalaciones, servicios y material a nivel de Comando de Área y de asegurar el uso eficaz de los recursos y suministros críticos entre los Equipos de Manejo de Incidentes.

Aspersor de espuma

Un dispositivo generador de espuma que en la cámara del mismo, mezcla el aire a presión atmosférica con la solución de espuma.

Aspirar

Atraer el aire por medio de la succión. El aspersor de espuma incorpora aire para mezclarlo con la solución de espuma.

Astillado de combustibles

Un proceso mecánico efectivo por el cual los árboles y arbustos son astillados para crear partículas de combustible de forma irregular para reubicar los combustibles de escalera vertical en la superficie del suelo.

Ataque

La operación física actual de combate de incendios.

Ataque aéreo

Operación de extinción de incendios que implica el uso de aeronaves para descargar supresores o retardantes en un incendio forestal.

Ataque ampliado

Las acciones emprendidas en un incendio forestal que

ha superado el ataque inicial.

Ataque directo

El incendio se asegura inmediatamente al combustible ardiente adyacente; se actúa directamente sobre el frente de la llama activa. Los combustibles ardientes se separan de los combustibles no quemados.

Ataque indirecto

Un método de ataque por el cual la línea de control se sitúa estratégicamente lejos del borde del incendio para aprovechar el terreno favorable y los cortes naturales de combustible antes del perímetro del incendio. Al combustible forestal entre la línea de control y el incendio se suele aplicar quema de ensanche o contrafuego.

Ataque inicial

Las medidas adoptadas para detener la propagación o posible propagación de un incendio forestal por las primeras fuerzas de extinción que llegan al incendio.

Ataque inicial aéreo

Ataque inicial a los incendios forestales con el uso de helicópteros y tripulaciones entrenadas, desplegadas como una unidad completa.

Ataque paralelo

Un método por el cual se construye un cortafuego tan cerca del fuego como el calor y las llamas lo permitan, quemando el combustible entre el fuego y el cortafuego.

Ataque rápido

Es el despacho inmediato de recursos de la institución remitente (por ejemplo avión cisterna, carro motobomba, brigada o recurso simple) directamente a un incidente de la institución receptora para cumplir con una misión simple o un periodo operacional de trabajo. Los recursos de la institución remitente regresan a su jurisdicción base una vez que completan la misión/acciones, sin pernoctar en la institución receptora.

Atmósfera estable

Una condición de la atmósfera en la que la disminución de la temperatura con el aumento de la altitud es menor que el gradiente adiabático seco. En esta condición, la atmósfera tiende a cesar el movimiento vertical a gran escala. También conocido como aire estable.

Atmósfera inestable

La disminución de la temperatura con la altitud es

mayor que la tasa del gradiente adiabático seco.

Atmósfera neutra

Una condición de la atmósfera en la que la temperatura disminuye con la altitud igual al Grdiente Adiabático Seco.

Atrapamiento

Una situación en la que el personal se ve atrapado inesperadamente en una posición relacionada con el comportamiento del fuego en la que las rutas de escape o zonas de seguridad planificadas no existen, son inadecuadas o están comprometidas. Esta situación puede o no dar lugar a lesiones.

Auxiliar (CLRK)

La persona responsable de prestar apoyo administrativo a cualquier Sección según se le asigne

Auxiliar de la Unidad de Suministros (SPUC)

La persona responsable del apoyo a la Unidad de Suministros

Auxiliar de recursos (RESC)

La persona responsable del apoyo a la Unidad de Recursos.

Avion cisterna

El término "tanker" se utiliza como una forma corta para el avión cisterna

Avión cisterna

Una aeronave de ala fija equipada con tanques y equipo para lanzar supresores o retardantes al incendio. Se dividen en dos categorías, los aviones de carga en tierra y los skimmer.

Avión cisterna anfibia/avión anfibia

Una aeronave de ala fija que es capaz de auto-cargarse al deslizarse por la superficie de un cuerpo de agua.

Avión de carga en tierra

Una aeronave de ala fija que opera desde y debe regresar a una base designada de aviones cisterna desde donde se carga con retardante o supresor de incendios.

Avión de detección

Una aeronave desplegada con el propósito expreso de descubrir, localizar e informar sobre incendios forestales.

Avión de detección cargado

Una patrulla aérea en la que la aeronave lleva a bordo una tripulación de ataque inicial o retardadores de fuego mientras realiza vuelos de detección aérea

Avión Guía

Una aeronave que lleva a la persona (Oficial de Ataque Aéreo) la cual dirige la acción de combate aéreo del incendio con aviones cisternas.

Aviso a los pilotos (NOTAM)

Restricciones temporales del espacio aéreo para las aeronaves que no se hayan visto afectadas por el incidente en la zona del mismo. Las NOTAM son establecidas por el Ministerio de Transporte de Canadá para garantizar la seguridad de las aeronaves.

Azimut de propagación

La dirección en la que se propaga el fuego, determinada por la combinación de los azimuts del viento y de la pendiente.

B-P3

Abreviatura de Probabilidad, Predicción y Planificación, Burn-P3 es un modelo de simulación espacial de incendios que se utiliza para la planificación del manejo del territorio y la investigación de incendios forestales. Utiliza el modelo canadiense de simulación de incendios forestales para determinar la ignición y la propagación de un gran número de incendios a fin de determinar la probabilidad de ocurrencia de un incendio forestal.

Bambi Bucket

Un contenedor rígido o plegable especialmente diseñado, colgado de un helicóptero y utilizado para cargar y descargar supresores o retardantes en un incendio forestal. El tamaño de la carga del bambi bucket es compatible con el tamaño del helicóptero.

Base de Ataque Inicial

Cualquier lugar donde la capacidad de ataque inicial se haya ubicado, dispuestos para una probable acción de combate de incendios forestales. Los recursos deben tener capacidad de transporte aéreo y/o terrestre en el sitio.

Base de aviones cisterna

Una base operacional en la que se mantienen los aviones cisterna listos para actuar en caso de incendio forestal.

Base de Retardante

Las instalaciones para mezclar, almacenar y cargar el retardante de incendio en los aviones de carga en

tierra.

Base del incidente

El lugar en el que se coordinan y administran las funciones logísticas primarias para un incidente. Sólo hay una Base por incidente. (El nombre del incidente u otra designación se añadirá al término Base.) El Puesto de Mando del Incidente puede ser adyacente a la Base del Incidente.

Base del Incidente

El lugar en el que se coordinan y administran las funciones logísticas primarias de un incidente. Sólo hay una Base por incidente. (El nombre del incidente u otra designación se añadirá al término Base). El Puesto de Mando del Incidente puede establecerse junto con la Base del Incidente.

Beneficios del fuego

Cualquier efecto o efectos del fuego que sean favorables o benéficos para el logro del manejo forestal y otros objetivos de uso de la tierra.

Bolsa

La parte del borde del fuego, generalmente entre los dedos, donde la propagación del fuego es más lenta. Este patrón suele ser el resultado de que el combustible o la pendiente son menos favorables para la propagación del fuego en la zona donde se forma la bolsa.

Bomba centrífuga

Una bomba que expulsa el agua por la fuerza centrífuga a través de los puertos de un impulsor circular que gira a alta velocidad. Este tipo de bomba permite que la línea de descarga se cierre mientras la bomba está funcionando.

Bombeo paralelo/Configuración paralela

Un procedimiento por el cual el flujo de dos bombas portátiles de incendios se combinan en una sola línea de manguera.

Boquilla ajustable

Se utiliza para aplicar el agua como un chorro sólido o un patrón de rociado fijo

Boquilla de profundidad/pitón de profundidad

Una boquilla o pitón especializada que se utiliza para penetrar en los combustibles profundos para extinguir los incendios subterráneos.

Borde del incendio

Ver Perímetro del incendio.

Bracha cortafuego

Barrera planificada estratégicamente, construida manual o mecánicamente, destinada a detener o retardar la velocidad de propagación de un incendio, y desde la cual se lleva a cabo una acción de supresión para controlar un incendio. Es la porción construida de una línea de control.

Brecha cortafuego, guardarraya, trocha

Una barrera existente o cambio de tipo de combustible (a uno menos inflamable que el que lo rodea), o una amplia franja de tierra en la que la vegetación nativa ha sido modificada o despejada (cortafuego), que actúa como amortiguador de la propagación para que el fuego que quema dentro pueda ser controlado más fácilmente. A menudo se seleccionan o construyen para proteger de los incendios una zona de gran valor. En caso de incendio, puede servir como línea de control desde la que se llevan a cabo operaciones de supresión.

Brigada de Acción sostenida/Brigada de Ataque sostenido

Personal entrenado, equipado y desplegado para llevar a cabo acciones de supresión para contener o extinguir un incendio forestal o parte de un incendio forestal después del Ataque Inicial y/o Ampliado. La Acción Sostenida refleja el mejor y más alto uso de las Brigadas Tipo 2 cuando se intercambian entre las agencias miembros del CIFFC.

Brigada de ataque ampliado

Personal entrenado, equipado y desplegado para llevar a cabo acciones de extinción para detener la propagación o posible propagación de un incendio forestal que ha superado el ataque inicial. El ataque ampliado refleja el mayor y mejor uso de los bomberos forestales/combatientes/brigadistas Tipo 1 configurados como una Brigada de Ataque Ampliado.

Brigada de Ataque Inicial (IAC)

Personal entrenado, equipado y desplegado para llevar a cabo la acción de supresión para detener la propagación o la posible propagación de un incendio forestal dentro del primer período de quema. El ataque inicial refleja el mayor y mejor uso de los bomberos/brigadistas/combatientes Tipo 1 configurados como una Brigada de AI.

Brigada de Combatientes de Incendios Forestales Tipo 1 (CRW1)

La fuerza de respuesta primaria a un incendio forestal;

pueden estar integradas por 3 a 20 personas y cumplen todos los requisitos de las Normas de Intercambio Interinstitucional. Las brigadas Tipo 1 pueden configurarse como Ataque Inicial (3-5 personas) o Ataque Ampliado (17-20 personas).

Brigada de combatientes de incendios forestales Tipo 2 (CRW2)

Las brigadas destinadas a ser utilizadas en operaciones de acción sostenida de intensidad baja a moderada (HFI-Intensidad en la cabeza del incendio clase 1-3) que cumplan todos los requisitos de las Normas de Intercambio Interinstitucional de las Brigadas Tipo 2. Las brigadas Tipo 2 pueden configurarse en cualquier rango de 4-20 personas.

Brigada de combatientes de incendios forestales Tipo 3 (CRW3)

Brigadas destinadas a ser utilizadas en una situación de liquidación para extinguir completamente un incendio forestal o parte de un incendio forestal que ha sido totalmente contenido. Las brigadas Tipo 3 cumplen todos los requisitos de las Normas de Intercambio Interinstitucional de Brigadas Tipo 3 y pueden configurarse en cualquier rango de 4-20 personas.

Brigada de liquidación

Personal entrenado, equipado y desplegado para llevar a cabo acciones de supresión para extinguir un incendio forestal o parte de un incendio forestal que ha sido totalmente contenido. La liquidación refleja el mayor y mejor uso de las brigadas Tipo 3 cuando se intercambian entre los organismos miembros del CIFFC.

Brigada de rapel

Una brigada de ataque inicial entrenada y especialmente equipada para descender de un helicóptero en vuelo estacionario, en una cuerda equipada con un dispositivo mecánico para controlar la velocidad de descenso.

Brigada de supresión

Una unidad de combatientes reunida y organizada para llevar a cabo la extinción de incendios forestales, ya sea para el ataque inicial y/o la continuación del trabajo en los incendios. El tamaño, especialización y configuración de la brigada se determina por los procedimientos de la institución a la que pertenecen.

Brigada helitransportada

Una brigada de ataque inicial especialmente entrenada en el uso táctico y logístico de helicópteros para la supresión de incendios.

<https://glossary.ciffo.ca>

Bruma de humo

Bruma causada por el humo.

Bullseye

Una evaluación de que la descarga de la aeronave se colocó exactamente donde se solicitó

Búsqueda de puntos calientes

Un método para determinar si un fuego sigue ardiendo o no, que implica una inspección cuidadosa y la palpación con la mano, o mediante el uso de un escáner de infrarrojos de mano, para detectar cualquier fuente de calor

Cabeza de la descarga

El extremo posterior de la descarga en el suelo.

Cabeza del incendio

La franja de combustión principal a lo largo del perímetro del incendio; un borde de fuego particularmente activo. Los combustibles finos suelen producir un frente de fuego angosta, mientras que los combustibles secos y pesados producen una zona o franja de llamas más ancha.

Cabeza del incendio

La porción del perímetro del incendio que tiene la mayor tasa de propagación e intensidad; generalmente se encuentra en la parte del incendio que está a favor del viento y/o en la parte del fuego que está a favor de la pendiente.

Cadena de mando

Una serie de puestos de mando, control, ejecutivos o de gestión en el orden jerárquico de la autoridad.

Calificación

Una serie específica de requisitos preestablecidos (conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia) que deben adquirirse para poder desempeñar un puesto o función específicos.

Calor de combustión

La energía térmica potencial disponible para ser liberada por el proceso de combustión. En los cálculos de la intensidad del fuego frontal, el valor del calor de combustión utilizado está sujeto a varias reducciones posibles, principalmente debido a la presencia de humedad en el combustible. Por lo general, se especifica una cantidad para un combustible determinado sobre la base del peso unitario. La unidad recomendada es kilojulios por kilogramo (kJ/kg).

Campamento

Un lugar geográfico dentro de la zona general del incidente, (separado de la Base de Incidentes), equipado y dotado de personal para proporcionar dormitorios, alimentos, agua y servicios sanitarios al personal del incidente.

Capa de astillas

Material leñoso de árboles astillados, principalmente madera de fuste/tronco, con corteza, ramas y follaje adicionales.

Capa de espuma

Una capa de espuma que forma una barrera aislante y reflectante del calor y se utiliza para la protección del combustible y la propiedad.

Capa orgánica

La materia orgánica acumulada, parcial a totalmente descompuesta, en la superficie del suelo. Corresponde a las capas de fermentación (F) y de humus (H) en los bosques y/o al horizonte O (turba) en los humedales.

Características del combustible

Una descripción de las propiedades del combustible que son importantes para evaluar el posible comportamiento del fuego (por ejemplo, disposición del combustible, carga de combustible, contenido de humedad del combustible)

Carga

En las operaciones con aviones cisterna, el término utilizado para describir la descarga.

Carga aérea

Todos los artículos transportados y entregados por avión.

Carga armada

Una descripción por parte del piloto del avión de que el sistema de lanzamiento está configurado para permitir la liberación inmediata de la descarga o de cualquier parte de la misma, tal como lo solicitó previamente el avión guía.

Carga con paracaídas

La carga, atada a un paracaídas, lanzada desde un avión en vuelo.

Carga de combustible

El peso seco de los materiales combustibles por unidad de superficie. Las unidades recomendadas son kilogramos por metro cuadrado (kg/m²) o toneladas

por hectárea (t/ha). 1,0 kg/m² equivale a 10 t/ha

Carga de trabajo de un incendio

El número y la magnitud (es decir, la clase de tamaño del incendio y la intensidad del fuego en la cabeza) de todos los incendios que requieren una acción de supresión durante un período determinado dentro de un área específica.

Carga libre

Trabajo a puerta abierta desde un helicóptero, lo que supone que una persona competente deje caer una manguera empaquetada (en caja y bolsa de forma segura) fuera del helicóptero en un vuelo seguro para no crear ningún peligro para las personas o los bienes que se encuentren debajo. La manguera contra incendios empaquetada es el único elemento que se puede dejar caer libremente.

Carro motobomba

Camión especializado en el que se monta un tanque de agua, una bomba, mangueras y equipo complementario. Se utiliza para llevar una fuente de agua autónoma a un incendio con la capacidad de bombear agua a través de una línea de mangueras directamente desde el tanque al incendio forestal.

Carro motobomba Tipo 3

Un carro motobomba equipado con una bomba de 150 galones (567.81 L) por minuto a 250 psi, capacidad de más de 500 galones (1,892 L) y 500 pies (152.4 m) de manguera de 1.5 pulgadas de diámetro (3.81 cm)

Carro Motobomba Tipo 4

Un carro motobomba equipado con una bomba de 50 galones (189.2) por minuto a 100 psi, capacidad de más de 750 galones (2,839 L) y 300 pies (91.44 m) de manguera de 1.5 pulgadas (3.81 cm) de diámetro.

Carro Motobomba Tipo 5

Un carro motobomba equipado con una bomba de 50 galones (189.2 L) por minuto a 100 psi, capacidad de 400 a 700 galones (1,514.16 a 2,649.79 L) y 300 pies (91.44 m) de manguera de 1.5 pulgadas (3.81 cm) de diámetro.

Carro Motobomba Tipo 6

Un carro motobomba equipado con una bomba de 30 galones (113.56 L) por minuto a 100 psi, capacidad de 150 a 400 galones (567.81 a 1,514.16 L) y 300 pies (91.44 m) de manguera de 1.5 pulgadas (3.81 cm) de diámetro.

Carro Motobomba Tipo 7

Un carro motobomba equipado con una bomba de 10 galones (37.87 L) por minuto a 100 psi, capacidad de 50 a 200 galones (189.2 a y 757.08 L) 200 pies (60.96 m) de manguera de 1.5 pulgadas (3.81 cm) de diámetro.

Causa de Incendio forestal

Categorías basadas en la causa de incendios forestales, las cuales se dividen en: Natural (Rayo, otra causa natural) y causa humana (Industria Forestal, otras causas humanas, Otra Industria/Gobierno, Ferrocarriles, Recreación, Residente) y causa indeterminada.

Causa de incendio humana - Ferrocarriles

Un incendio forestal causado por cualquier máquina, empleado, agente o contratista que realice un trabajo asociado a una operación ferroviaria, o incluso causado por un pasajero en un tren.

Causa de incendio humana - Incendiario

Un incendio forestal iniciado deliberadamente con el propósito de hacer daño, rencor u obtener ganancias ilegítimas.

Causa de incendio humana - Industria forestal

Un incendio forestal causado por personas o máquinas dedicadas a cualquier actividad relacionada con la producción forestal.

Causa de incendio humana - otra industria / gobierno

Un incendio forestal causado por operaciones industriales distintas de la industria forestal o los ferrocarriles. Incluye proyectos de obras municipales, provinciales o federales, ya sea por empleados, agentes o contratistas.

Causa de incendio humana - Otras causas humanas

Un incendio forestal de causa humana conocida que no puede ser clasificado apropiadamente bajo ninguna de las otras causas humanas habituales listadas.

Causa de incendio humana - Recreación

Un incendio forestal causado por personas o equipos dedicados a una actividad recreativa (por ejemplo, vacaciones, pesca, día de campo, recolección de frutos no comercial, senderismo).

Causa de incendio humana - Residente

Un incendio forestal resultante de la actividad realizada por personas o máquinas con fines agrícolas

o un incendio accidental causado por la actividad asociada con la vida normal en una zona boscosa.

Causa de incendio indeterminada - Indeterminada

Un incendio forestal de causa indeterminada, incluido un incendio forestal que se está investigando actualmente, así como uno en el que se haya completado la investigación.

Causa de incendio natural - Natural Otro

Un incendio forestal de causa natural conocida que no sea un rayo.

Causa de incendio natural - Rayo

Un incendio forestal causado directa o indirectamente por un rayo.

Centro de Comunicaciones del Incidente (CCI)

El lugar donde se ubica la Unidad de Comunicaciones y el Centro de Mensajes.

Centro de Coordinación

Una instalación que se utiliza para la coordinación de recursos de instituciones o jurisdicciones en apoyo de uno o más incidentes.

Centro de Coordinación de Emergencias (CCE)

La ubicación física en la que normalmente tiene lugar la coordinación de la información y de los recursos para apoyar las actividades de gestión de incidentes (operaciones en el lugar). Un CCE puede ser una instalación temporal o puede estar ubicado en una instalación más central o permanentemente establecida, quizás en un nivel superior de organización dentro de una jurisdicción. Los CCE pueden estar organizados por las principales disciplinas funcionales (por ejemplo, bomberos, fuerzas de seguridad y servicios médicos), por jurisdicción o por alguna combinación de éstas. A veces se denominan Centros de Operaciones de Emergencia (COE).

Centro de Coordinación de un Departamento/Institución (CCD/I)

Centro de coordinación específico de un departamento o institución. Un CCD/I se enfoca en la gestión interna del departamento/Institución, la coordinación de la respuesta del departamento/Institución a un incidente y la continuidad de los servicios que prestan. Los CCD/I suelen estar vinculados al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) correspondiente a su

jurisdicción/entidad. En departamentos más pequeños, un CCD/I puede estar físicamente ubicado en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) local o representado por personal autorizado del departamento/Institución que esté trabajando en el CCE local.

Centro de Información Conjunto (CIC)

Servicio creado para coordinar todas las actividades de información pública relacionadas con incidentes. Es el punto central de contacto para todos los medios de comunicación. Los funcionarios de información pública de todos los organismos participantes deben ubicarse en el CIC.

Centro de mensajes

El Centro de Mensajes forma parte del Centro de Comunicaciones del Incidente y está ubicado en el mismo lugar o junto a él. Recibe, registra y encamina la información sobre los recursos que se presentan en el incidente, el estado de los recursos y el tráfico administrativo y táctico.

Centro de Operaciones de Emergencia (EOC)

El lugar físico en el que normalmente tiene lugar la coordinación de la información y los recursos para apoyar las actividades de gestión de incidentes (operaciones en el lugar de los hechos). Un COE puede ser una instalación temporal o puede estar ubicada en una instalación más central o permanentemente establecida, tal vez en un nivel de organización más alto dentro de una jurisdicción. Los COE pueden estar organizados por disciplinas funcionales principales (por ejemplo, incendios, aplicación de la ley, servicios médicos), por jurisdicción (por ejemplo, federal, provincial, regional, municipal) o por alguna combinación de ellas. A veces se denomina Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

Centro Interinstitucional de Incendios Forestales de Canadá (CIFFC)

Fundado en 1982, el Centro Interinstitucional de Incendios Forestales de Canadá (CIFFC) tiene el mandato de prestar servicios operacionales de manejo de incendios forestales a las instituciones que son miembros, que mediante acuerdo, reunirá, analizará y difundirá información sobre el manejo de incendios para asegurar una distribución de recursos a un costo efectivo; y activamente promoverá, desarrollará, perfeccionará, normalizará y prestará servicios a los miembros para mejorar el manejo de los incendios forestales en Canadá.

Certificación

Proceso oficial por el que una persona u organismo

reconocido (gubernamental o no gubernamental) evalúa y reconoce que un individuo ha demostrado competencia en una posición o función específica.

Chamuscado de copa

El oscurecimiento de las agujas u hojas en la copa de un árbol o arbusto causado por el calor de un incendio superficial que se eleva como resultado de la convección.

Cicatriz de fuego

Una lesión o herida en un árbol causada o acentuada por el fuego.

Ciclo de incendio

El número de años necesarios para que se quemara la totalidad del área de interés.

Cierre del bosque

Orden oficial de una autoridad designada de cerrar una zona forestal determinada. Normalmente previsto en la legislación de prevención de incendios.

Circuito guiado

Una técnica por la cual el avión cisterna sigue directamente detrás del avión guía hasta el objetivo.

Clase de intensidad del fuego

Rangos en la intensidad de la línea de fuego de Byram que muestran niveles similares de comportamiento del fuego e implicaciones para la extinción de incendios. En el Sistema de Predicción del Comportamiento del Fuego CFFDRS, se han llegado a reconocer comúnmente seis clases (es decir, <10, 10-500, 500-2000, 2,000-4000, 4000-10.000 y >10.000 kW/m).

Clase de peligro de incendio

Un segmento de una escala de índice de peligro de incendio identificado por un término descriptivo (por ejemplo, bajo, moderado, alto, extremo), y/o un código de color. El sistema de clasificación puede basarse en uno o más índices de peligro de incendio (por ejemplo, a veces se utiliza el índice de combustible disponible además del índice Meteorológico de incendio).

Clase de tamaño del incendio

Una clasificación del área de incendio, independiente de la tipificación del incendio a través del Sistema de Comando de Incidentes: Tipo A menos de 0,1 ha; Tipo B 0,11 a 1,0 ha; Tipo C 1,1 a 10 ha; Tipo D 10,1 a 100 ha; Tipo E 100,1 a 1.000 ha; Tipo F 1.000,1 a 10.000 ha; Tipo G 10.000,1 a 100.000 ha; Tipo H más de 100.000 ha.

Clasificación de bombas de potencia

Las bombas de potencia se dividen en 4 clases: Ligera - menos de 11,34 kg (25 lbs.), Intermedia - 11,34 kg - 22,68 kg (25-50 lbs.), Media - 22,69 kg - 34,93 kg (50,01-77 lbs.), Pesada - más de 34,94 kg (77,01 lbs.)

Clasificación de los helicópteros

Los helicópteros se dividen en cuatro categorías: Ligero: de 1 a 4 asientos de pasajeros, hasta aproximadamente 1,500 libras (680 kg) de carga externa (por ejemplo, Robinson R22, Bell 47 y 206B, Hiller 12E/T, Hughes 500, etc.). Intermedio: 5 a 8 asientos, hasta aproximadamente 2,500 lbs. (1,133 kg) de carga externa. Por ejemplo, Bell 206L, AS350, Bell 407, Bell 222, etc.). Medio: 9 a 14 asientos, hasta aproximadamente 6.000 lbs. de carga externa (2721 kg). (Por ejemplo, Sikorsky S55T y 58T, Bell 204, 205, 212, K-Max, etc. Pesado: más de 15 asientos de pasajeros, hasta 25.000 lbs. (11,339 kg) de carga externa. Por ejemplo, Bell 214, Sikorsky 61 y 64, Vertol 107 y 234, Kamov 32.

Clasificación de recursos/Tipificación de recursos

Los recursos se organizan por clase y tipo, incluido el tamaño, capacidad, aptitud, destreza y otras características. Esto hace más eficiente el proceso de solicitud y envío de recursos dentro y entre las organizaciones e instituciones, así como entre entidades gubernamentales y no gubernamentales, y garantiza que los recursos recibidos se ajustan a sus necesidades.

Clasificación del peligro de incendio

El proceso de evaluación e integración sistemática de los factores individuales y combinados que influyen en el peligro de incendio representados en forma de índices de peligro.

Cola

Ver Retaguardia/cola.

Cola de la descarga

El extremo posterior de una descarga en el suelo.

Columna convectiva

Es la pluma de gases calientes, humo, llamas y otros subproductos de la combustión producidos por el fuego y que se elevan por encima de él.

Columna de humo

El humo y otros gases que forman una masa en forma

de columna sobre el incendio; se caracteriza por bordes afilados y ondulados.

Comandante de Área (ACDR)

La persona responsable de manejar un incidente muy grande que tiene asignados múltiples Equipos de Manejo de Incidentes (EMI's). Estos equipos pueden establecerse en cualquier momento en el que los incidentes estén lo suficientemente cerca como para que se requiera de una supervisión dirigida.

Comandante del Incidente (IC)

La persona responsable de todas las actividades del incidente, incluyendo el desarrollo de estrategias y tácticas y el ordenamiento y liberación de recursos. El CI tiene la autoridad y la responsabilidad generales para llevar a cabo las operaciones del incidente y es responsable de la gestión de todas las operaciones del incidente en el lugar donde ocurre.

Comando de área (AC)

Una organización establecida para supervisar la gestión de múltiples incidentes que están siendo manejados cada uno por una organización separada del Sistema de Comando de Incidentes, o para supervisar la gestión de un incidente muy grande o en evolución en el que participan múltiples equipos de manejo de incidentes. Un ejecutivo/administrador de la agencia u otro funcionario público con responsabilidad jurisdiccional sobre el incidente suele tomar la decisión de establecer un Comando de Área. Un Comando de Área se activa sólo si es necesario, dependiendo de la complejidad del incidente y de las consideraciones sobre el alcance del control.

Comando de Área Unificado (UAC)

Comando establecido cuando los incidentes bajo un Comando de Área son multi-jurisdiccionales

Comando Unificado (UC)

Una aplicación utilizada cuando más de un organismo tiene jurisdicción sobre el incidente o cuando los incidentes cruzan las jurisdicciones políticas. Las agencias trabajan juntas a través de los miembros designados del Comando Unificado (UC), que a menudo son las personas de mayor rango de las agencias y/o disciplinas que participan en el UC, para establecer un conjunto común de objetivos y estrategias y un Plan de Acción del Incidente único.

Comando/Mando

El acto de dirigir, ordenar o controlar en virtud de la autoridad legal de una institución o la autoridad delegada.

Combatiente de Incendios Forestales por Emergencia (EFF)

El personal que no es un empleado regular o de las brigadas temporales, contratado de manera ocasional para actividades laborales relacionadas con la presupresión y la supresión de incendios forestales.

Combatiente de Incendios Forestales Tipo 1 (CRM1)

Se utiliza en el control o supresión de un incendio forestal y trabaja como miembro de una Brigada de Combatientes de Incendios Forestales Tipo 1.

Combatiente de Incendios Forestales Tipo 2 (CRM2)

Se utiliza en el control o la supresión de un incendio forestal y trabaja como miembro de una Brigada de Combatientes de Incendios Forestales Tipo 2.

Combatiente de Incendios Forestales Tipo 3 (CRM3)

Se utiliza en el control o la supresión de un incendio forestal y trabaja como miembro de una Brigada de Combatientes de Incendios Forestales tipo 3.

Combustible

Cualquier material orgánico que puede encenderse y quemarse; puede dividirse en tres niveles: subterráneo, superficial y aéreo

Combustible disponible

La cantidad de combustible de un determinado tipo de combustible que se consumiría realmente en condiciones de combustión específicas.

Combustibles de copa

Los combustibles forestales en pie y en soporte que no están en contacto directo con el suelo y que generalmente sólo se consumen en los incendios de copa (por ejemplo, follaje, ramitas, ramas, conos)

Combustibles de escalera

Combustibles que proporcionan una continuidad vertical entre los combustibles superficiales y los combustibles de copa en un rodal forestal, contribuyendo así a facilitar el antorcheo y el coronamiento (por ejemplo, arbustos altos, árboles de pequeño tamaño, escamas de corteza, líquenes de árboles).

Combustibles finos/ligeros

Los combustibles que se secan rápidamente, se

encienden con facilidad, y son consumidos rápidamente por el fuego. Ejemplos: hierba madura, hojas caídas, agujas y pequeñas ramitas.

Combustibles medianos

Combustibles demasiado grandes que solo pueden encenderse hasta después de que pase sobre ellos el borde del frente de fuego, pero lo suficientemente pequeños para ser consumidos completamente una vez que esto ocurre.

Combustibles pesados

Materiales leñosos de gran diámetro o materiales orgánicos profundos que son difíciles de encender y se queman más lentamente que los combustibles finos o medios.

Combustibles subterráneos

Todos los materiales combustibles debajo de la capa de materia orgánica del suelo forestal que normalmente soporta la combustión sin llama y está asociada a los incendios subterráneos (por ejemplo humus, raíces, pedazos de madera enterrada, turba).

Combustibles superficial

Todos los materiales combustibles que se encuentran por encima de la capa de humus entre el suelo y los combustibles de escalera; este combustible es responsable de la propagación de los incendios superficiales (por ejemplo, hojarasca, vegetación herbácea, arbustos bajos y medianos, plántulas de árboles, tocones, madera en rollo muerta).

Combustión

Proceso de tipo oxidación química en el que se produce calor (es decir, una sustancia se combina con oxígeno). En el caso de los incendios forestales, los combustibles vivos y muertos se convierten principalmente en dióxido de carbono y vapor de agua, y la energía térmica se libera muy rápidamente. La combustión en llamas se caracteriza por el movimiento de una llama visible a través de la cama de combustible. Por otra parte, la combustión en brasas se asocia generalmente con la quema residual de los combustibles forestales después de la combustión en llamas.

Combustión con llamas

La producción de llamas como parte del proceso de combustión. La oxidación luminosa de los gases evolucionó a partir de la rápida descomposición del combustible.

Combustión incandescente

Un incendio cuya combustión no tiene llamas y por consecuencia su tasa de propagación es baja.

Combustión súbita generalizada

La rápida combustión y/o explosión de gases atrapados y no quemados; suele ocurrir en zonas poco ventiladas. La combustión súbita generalizada se asocia normalmente a los incendios estructurales o urbanos. Sin embargo, puede ocurrir también en los incendios forestales (aunque es raro) cuando los gases quedan atrapados en bolsas topográficas o se acumulan en una amplia zona cuando hay una pausa temporal en el movimiento del aire.

Complejo de combustible

El tipo, la cantidad, la condición, la disposición y la continuidad del combustible disponible para quemar.

Complejo de Incidentes

Dos o más incidentes individuales localizados en la misma área general y asignados a un solo Comandante de Incidente o al Comando Unificado.

Comportamiento del fuego

La manera en que el combustible se enciende, se desarrolla la llama, y se propaga el fuego y exhibe otros fenómenos relacionados, determinados por la interacción de los combustibles, el tiempo atmosférico y la topografía.

Comportamiento extremo del fuego

Un nivel de comportamiento del fuego que a menudo excluye cualquier acción de supresión del mismo. Suele implicar una o más de las siguientes características: alta tasa de propagación e intensidad en la cabeza del incendio, coronamiento, abundantes focos secundarios, presencia de grandes remolinos de fuego y una columna convectiva bien establecida. Los incendios que exhiben este fenómeno se comportan a menudo de manera errática y peligrosa.

Composición del rodal

La proporción de cada especie de árbol en un rodal expresada como un porcentaje del total; en el sentido de manejo del fuego, como un porcentaje de la biomasa de la copa.

Comunicaciones

El concepto por el cual todo el personal asignado a un incidente debe tener una forma rápida, fiable y probada de comunicarse con los demás. Esto puede ser por contacto directo de radio, o a través de un mirador u otro punto de retransmisión. Ver VARCZ

Comunicaciones del incidente

El Mando del Incidente gestiona las comunicaciones en

un incidente, utilizando un Plan de Comunicaciones común y un Centro de Comunicaciones basado en el incidente, el cual se establece exclusivamente para el uso de los recursos de mando, tácticos y de apoyo asignados al incidente. Todas las entidades implicadas en la gestión del incidente utilizarán una terminología común para las comunicaciones.

Comunicaciones/Centro de Despacho

Centros de despacho de instituciones o interinstitucionales, centros de llamadas al 911, centros de despacho de control o mando de emergencias, o cualquier nomenclatura convencional que se dé a las instalaciones y al personal que gestiona las llamadas de emergencia del público y la comunicación con el personal de gestión/respuesta de emergencias.

Concentrado de espuma

El agente espumante concentrado recibido del fabricante, que contiene un surfactante, un inhibidor de la corrosión y estabilizadores.

Concepto de litros por hora

El concepto de litros por hora emplea el número de aviones cisterna y los tiempos de respuesta para medir la eficiencia de la aplicación del agua y la cantidad adecuada de aviones cisterna que se utilizan para el efecto deseado. Identifica el punto en el que al añadir más aviones cisterna a un circuito no necesariamente incrementa la cantidad de agua aplicada al fuego.

Conciencia situacional

La percepción de las condiciones ambientales con respecto al tiempo o al espacio, la comprensión de su significado y la proyección de las condiciones cambiantes sobre el tiempo o el espacio. La conciencia situacional comprende las dos primeras fases del ciclo observar-orientar-decidir-actuar.

Condiciones de quema

El estado de los componentes combinados del ambiente del fuego que influyen en el comportamiento del mismo y en el impacto del fuego en un tipo de combustible determinado. Normalmente se especifica en términos de factores tales como el tiempo atmosférico, los índices de peligro de incendio, la carga de combustible y la pendiente.

Conducción

La transferencia de calor a través de la materia sólida.

Conectar la descarga

Conectar el extremo de una descarga a un punto

determinado.

Conectar y extender

Dejar caer el retardante de tal manera que la descarga se sobreponga ligeramente y luego se alargue la descarga previa. Se desea una sobreposición del 25 por ciento para las descargas convencionales o de 30 a 40 pies- 9 a 12 m- (para tanques de flujo constante).

Conflagración

Un término popular para un incendio forestal grande, de movimiento rápido que muestra muchas o todas las características asociadas con el comportamiento extremo del fuego.

Conocimiento tradicional

Los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales. Desarrollados a partir de la experiencia adquirida a lo largo de los siglos y adaptados a la cultura y el medio ambiente locales, los conocimientos tradicionales se transmiten oralmente de generación en generación.

Consecuencia

Resultado de un evento que afecta a los objetivos.

Consumible

Los artículos que no pueden ser reutilizados o restaurados o reciclados

Contenido de humedad del combustible

La cantidad de agua presente en el combustible, generalmente expresada como un porcentaje del peso seco del combustible cuando se seca completamente a 100 grados Celsius.

Contenido de humedad en equilibrio (EMC)

El contenido de humedad que un elemento combustible alcanzaría si se expusiera durante un período infinito en un entorno de temperatura de bulbo seco y humedad relativa específica constante. Cuando una partícula de combustible ha alcanzado su EMC, no gana ni pierde humedad mientras las condiciones se mantengan constantes.

Contenido de humedad foliar

El porcentaje de humedad por peso, de las acículas de coníferas vivas de al menos 1 año de edad.

Control del Personal

La capacidad de responder por la ubicación y el bienestar del personal del incidente. Se consigue cuando los supervisores se aseguran de que los principios y procesos del Sistema de Comando de

Incidentes son funcionales y de que el personal trabaja dentro de las directrices establecidas para el manejo de incidentes.

Convección

Es la transferencia de calor por el movimiento de masas de aire caliente; la dirección natural es hacia arriba en ausencia de una apreciable velocidad del viento y/o pendiente.

Convenios de costos compartidos

Acuerdos entre instituciones o jurisdicciones para compartir los costos relacionados con los incidentes. Los convenios de costos compartidos normalmente son escritos, pero también pueden ser verbales entre los representantes autorizados de la institución o la jurisdicción en el incidente.

Conversión del rodal

El proceso de eliminación activa de los árboles de coníferas en un rodal de madera mixta para reducir simultáneamente la densidad total de fustes y la proporción de árboles de coníferas en relación con los árboles caducifolios.

Coordinador de Helicópteros (HLCO)

La persona responsable de coordinar las misiones tácticas o logísticas de los helicópteros en un incidente.

Coordinador/Director de Manejo de Emergencias

El individuo dentro de cada subdivisión política que tiene la responsabilidad de coordinación para la gestión jurisdiccional de emergencias.

Coronamiento

Un incendio que asciende sobre las copas de los árboles y se propaga de copa en copa.

Corriente de chorro de bajo nivel

Un tipo particular de condición de viento de altitud, evidente en el perfil de viento vertical, en el que hay una zona de aumento de la velocidad del viento cerca de la superficie terrestre, y una zona de disminución de la velocidad por encima de un punto de máxima velocidad del viento.

Cuadro sinóptico

Cualquier mapa en el que se presenten datos y análisis meteorológicos que describan el estado de las condiciones meteorológicas en una amplia zona de la superficie terrestre y en varios niveles de la atmósfera superior, en un momento determinado.

Dedo del incendio

Las áreas quemadas que sobresalen del cuerpo principal del fuego, resultando en un perímetro irregular del fuego. Ver Partes de un incendio

Delegación de autoridad

Una declaración proporcionada al Comandante del Incidente por el Ejecutivo de una Institución en el que se le delega la autoridad y se le asigna la responsabilidad. La delegación de autoridad puede incluir objetivos, prioridades, expectativas, limitaciones y otras consideraciones o directrices según sea necesario. Varias Instituciones requieren que la Delegación de Autoridad por escrito sea otorgada a los Comandantes de Incidentes antes de que asuman el mando en incidentes más grandes.

Densidad de combustible

El peso seco de los materiales combustibles por unidad de volumen. Numéricamente, es igual a la carga de combustible dividida por la profundidad de la capa de combustible en particular (por ejemplo, humus, follaje). Las unidades recomendadas son kilogramos por metro cúbico.

Depresión del punto de rocío

La diferencia en grados entre la temperatura del aire y el punto de rocío. La unidad recomendada son los grados centígrados.

Derribador o motosierrista (FALL)

La persona responsable de derribar árboles de manera segura.

Descarga anticipada

En las operaciones con aviones cisterna, el aviso de que la descarga se va a producir o se ha producido antes de un punto designado

Descarga con Inicio y Parada

Una técnica de descarga para tanques de flujo constante donde se indica un punto de inicio y un punto de parada requeridos.

Descarga Corta

Evaluación de que la descarga cayó antes del punto designado.

Descarga de emergencia

La liberación de toda la carga de un avión debido a una emergencia

Descarga de una sola compuerta

Una técnica en la que sólo se abre una compuerta en un tanque compartimentado

Descarga en ascenso

Una ejecución que requiere que el avión cisterna continúe o inicie un ascenso para despejar el terreno después de la descarga.

Descarga marcadora

En las operaciones con aviones cisterna, una descarga colocada estratégicamente como punto de referencia que se utiliza para las descargas subsecuentes.

Descarga max

En las operaciones con aviones cisterna, la tasa máxima de flujo disponible de un tanque fijo de flujo variable. Una porción específica de la carga cuando se solicita al "máximo" produce una descarga puntual.

Descarga paralela

El mismo rumbo pero posicionando el avión a una distancia determinada a la derecha o a la izquierda de la descarga anterior.

Descarga secuencial

Técnica por la que un número determinado de compuertas de un tanque compartimentado se abren sucesivamente a intervalos definidos para dar un patrón extendido en el suelo.

Descarga simultánea

Una técnica por la cual un número determinado de compuertas de un tanque con compartimentos se abren simultáneamente.

Descarga superpuesta

En las operaciones con aviones cisterna, una instrucción para cubrir o cubrir parcialmente un punto de descarga o referencia anterior.

Descargas de agua

El acto de descargar supresores (agua, espuma o soluciones de agua mejoradas) desde una aeronave en vuelo a un incendio forestal.

Descripción verbal de la descarga

Una técnica por la cual el avión guía identifica los objetivos describiendo verbalmente la trayectoria del lanzamiento y la posición del objetivo

Descubrimiento

Determinación de que existe un incendio en un lugar específico; a diferencia de las medidas relacionadas

con la detección, no es necesario informar sobre el incendio.

Desmovilización

El regreso ordenado, seguro y eficiente de recursos asignados a un incidente a su ubicación y estado original.

Despachador (DISP)

La persona responsable de notificar a los recursos asignados a los incidentes.

Despacho

El traslado ordenado de un recurso o recursos a una misión operacional asignada o un traslado administrativo de un lugar a otro.

Despacho de la Institución

La institución o centro jurisdiccional desde el que se envían los recursos a los incidentes.

Despliegue de Mangueras

La disposición de los tramos de manguera y accesorios conectados en el terreno, comenzando con la primera unidad de bombeo y terminando en el punto o puntos de entrega de agua.

Desviación del humo

El humo que se ha desviado de su origen y ha perdido cualquier estructura de columna

Detección aérea

Un sistema para o el acto de descubrir, localizar y reportar incendios forestales desde aeronaves. Puede ser planificada o no planificada.

Detección de incendios

Un sistema para o el acto de descubrir, localizar e informar sobre incendios forestales.

Detener el equipo aéreo

En las operaciones con aviones cisterna, 1) la instrucción a una aeronave de no abandonar y de esperar un nuevo aviso; o 2) la instrucción a una aeronave de no entrar en una zona específica o de permanecer en una zona específica.

Dificultad de control

La cantidad de esfuerzo necesaria para contener y liquidar un incendio en función de su comportamiento y persistencia según lo determinado por el entorno del incendio.

Dirección táctica

<https://glossary.cifffc.ca>

Dirección impartida por el Jefe de la Sección de Operaciones que incluye las tácticas apropiadas para la estrategia seleccionada, la selección y asignación de recursos, la ejecución de las tácticas y la supervisión de los resultados para cada período operacional.

Director

El título del Sistema de Comando de Incidentes para los individuos responsables de la supervisión de una Rama.

Director de la Rama de Apoyo (SUBD)

La persona responsable de desarrollar e implementar planes logísticos en apoyo al Plan de Acción del Incidente. El Director de la Rama de Apoyo supervisa las operaciones de las Unidades de Suministros, Instalaciones y Apoyo Terrestre.

Director de la Rama de Operaciones Aéreas (AOBD)

Persona principal responsable de la gestión de los recursos dentro de la rama de operaciones aéreas, así como de la preparación y ejecución de la parte de operaciones aéreas del Plan de Acción del Incidente. También es responsable de proporcionar apoyo logístico a los helicópteros que operan en el incidente.

Director de la Rama de Servicios (SVBD)

La persona responsable de gestionar todas las actividades de servicios en el incidente. El Director de la Rama de Servicios supervisa las operaciones de los Líderes las Unidades de Comunicaciones, Médica y de Alimentación.

Director de Rama

La persona responsable de aplicar la parte del Plan de Acción del Incidente aplicable a la Rama asignada.

Director de Rama de maquinaria pesada (HEBD)

La persona responsable de supervisar y manejar las operaciones generales de todo la maquinaria pesada en un incidente. Esta persona priorizará la necesidad y la asignación de maquinaria pesada en el incidente.

Director de Rama de Operaciones (OPBD)

La persona responsable de la aplicación de la parte del Plan de Acción del Incidente aplicable a la Rama asignada.

Dispositivo de ignición aérea (AID)

Cualquier dispositivo utilizado para realizar la ignición aérea.

Dispositivo de ignición aérea retardada (DAID)

Un dispositivo incendiario que produce una reacción química que, cuando se deja caer desde un avión en vuelo, se enciende después de un tiempo predeterminado.

División

La división de un incidente en zonas geográficas de operación. Las divisiones se establecen cuando el número de recursos excede el alcance del control del Jefe de Operaciones. Dentro de la organización del Sistema de Comando de Incidentes se establece una división entre la Rama y los recursos de la Sección de Operaciones.

Doble compuerta

Una técnica por la cual se abren dos compuertas simultáneamente desde un tanque compartimentado.

Doble compuerta Simultánea

Una técnica por la cual dos compuertas se abren simultáneamente

Dosificador

Un dispositivo que añade una cantidad predeterminada de espuma líquida o concentrado retardante al agua para formar una solución.

Ecología del fuego

El estudio de las relaciones entre el fuego, el medio ambiente físico y los organismos vivos.

Ecosistemas dependientes del fuego

Un ecosistema puede considerarse dependiente del fuego si el fuego periódico es esencial para mantener el carácter, la diversidad y el vigor de las comunidades vegetales y animales propias de ese ecosistema.

Efecto en los ecosistemas

Características de la perturbación, como la porción de vegetación muerta o dañada, los efectos en los organismos del suelo y los patrones de regeneración después del incendio.

Efecto suelo

La reacción del rotor de un helicóptero contra la superficie del suelo formando un colchón que aumenta la capacidad de elevación de esa bolsa o colchón de aire.

Efectos de primer orden

El efecto inmediatamente evidente del fuego en el

ecosistema en términos de alteraciones físicas, biológicas y ecológicas.

Efectos del fuego

Cambios físicos, biológicos y ecológicos en los recursos y bienes causados por el fuego, ya sean inmediatos o de largo plazo. Pueden ser dañinos o benéficos.

Ejecutivo o administrador de la institución

El funcionario responsable de administrar la política de una institución o jurisdicción, con plena autoridad para administrar la política de una institución o jurisdicción, con plena autoridad para tomar decisiones y proporcionar dirección a la organización gestora de un incidente.

El clima de fuego

El patrón compuesto o la integración a lo largo del tiempo de los elementos meteorológicos del fuego que afectan la ocurrencia y el comportamiento del fuego en una zona determinada.

El concepto de un solo golpe

Una operación aérea que implica una acción inicial rápida y la entrega de recursos suficientes para lograr el objetivo de ataque inicial en un solo viaje.

El triángulo del ambiente de fuego

Ver Triángulo del fuego.

Elevación del objetivo

La elevación deseada y segura (determinada durante la inspección) a la que se espera que el avión cisterna sobrevuele el objetivo

Eliminación de residuos forestales

El tratamiento de la tala para la reducción del peligro, la silvicultura u otros fines

Empatar la descarga

Instrucción para conectar una descarga o porción de una descarga a un punto de referencia específico.

Encargado del almacén de materias primas (CMSY)

El responsable de las operaciones y la seguridad del economato

Enfoque multi-amenazas

Describe un incidente, natural o causado por el hombre, que justifica la adopción de medidas para proteger la vida, la propiedad, el medio ambiente y la salud o la seguridad públicas, con el fin de reducir al

mínimo la perturbación de las actividades gubernamentales, sociales y económicas.

Entrenamiento

El proceso de aprendizaje que implica la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias.

Equipo de control de Tiempos (EQTR)

El Equipo de Control de Tiempos es responsable de rastrear y registrar el tiempo que un equipo opera en un incidente.

Equipo de Intervención

Una combinación específica de la misma Clase y Tipo de recursos con comunicaciones comunes y un Líder.

Equipo de Manejo de Incidentes (EMI)

El Comandante de Incidentes, el Personal de Mando y el Personal General asignado a un incidente.

Equipo de protección personal (PPE)

Cualquier pieza de equipo o ropa diseñada para ser usada para proteger la salud y la seguridad de un individuo.

Escala Beaufort

Un método para estimar la velocidad del viento basado en la observación de indicadores visuales de los efectos del viento (por ejemplo, la desviación del humo, el movimiento de las banderas y los árboles). Se sugiere su uso cuando no se dispone de un anemómetro o éste no está en condiciones de operación.

Escáner de infrarrojo

Un sistema óptico-electrónico para identificar la radiación infrarroja térmica en las fases de combustión con llamas o incandescente. El sistema puede ser operado desde una aeronave o portátil en tierra.

Eslinga

Una línea de correa o cuerda en bucle que se puede enganchar a una soga para levantar, bajar o transportar carga por debajo de un helicóptero.

Especialista de Ignición (IGSP)

La persona responsable de dirigir y supervisar todos los aspectos de un equipo de ignición; supervisa el desempeño de asignaciones táctico-operativas de ignición en incendios forestales y quemas prescritas.

Especialista en quemas prescritas (PBSP)

La persona responsable de crear los planes de quema para el fuego prescrito, con el fin de asegurar los

mejores resultados ecológicos con un proceso más seguro.

Especialista en reclamaciones (CLMS)

La persona responsable de gestionar todas las actividades relacionadas con las reclamaciones (aparte de las lesiones) por un incidente

Especialista en Sistemas de Información Geográfica (GISS)

La persona responsable de proporcionar información espacial oportuna y precisa sobre el incidente al Líder de la Unidad de Situación, para que sea utilizada por todos los componentes del Equipo de Manejo de Incidentes (EMI).

Especialista técnico (THSP)

Personal con habilidades especiales que pueden ser utilizadas en cualquier lugar dentro de la organización del Sistema de Comando de Incidentes.

Espuma

Un producto que depende principalmente del agua que contiene para combatir incendios forestales. Estos productos contienen agentes espumantes que crean burbujas de aire cuando se airean y agentes humectantes que permiten que el fluido que drena de las burbujas de espuma sea fácilmente absorbido por el combustible, el suelo y otros materiales con los que entra en contacto.

Espuma - Clase A

Espuma destinada a ser utilizada en combustibles leñosos. Fabricada con surfactantes a base de hidrocarburos que poseen excelentes propiedades humectantes y es biodegradable.

Espuma - Clase B

Espuma diseñada para su uso en incendios de líquidos inflamables.

Espuma de baja expansión

La espuma que tiene una expansión entre 1:1 y 20:1.

Espuma de expansión media

La espuma que tiene una expansión entre 21:1 y 200:1.

Espuma humectada

Las burbujas de espumas húmedas son masas de aire esféricas que están encerradas en una solución. Las paredes de las burbujas están separadas por una gran cantidad de solución, en relación con otros tipos de

espumas. Las espumas húmedas tienen tasas de drenaje muy rápidas.

Espuma seca

Un tipo de espuma con paredes de burbujas muy delgadas y sólo pequeñas cantidades de solución entre las burbujas. Estos tipos de espumas tienen tasas de drenaje muy lentas

Estabilidad atmosférica

Término meteorológico que se refiere a la resistencia de la atmósfera a la turbulencia y al movimiento vertical (hacia arriba). Con referencia a las actividades de control de incendios forestales, la atmósfera suele describirse como neutra, estable o inestable con respecto al valor del gradiente adiabático seco.

Estación meteorológica automática remota (RAWS)

Una estación meteorológica en la que no se requieren los servicios de un observador. Una unidad RAWS mide automáticamente los elementos meteorológicos seleccionados y está equipada con aparatos de telemetría para transmitir los datos registrados electrónicamente por radio, satélite o por un sistema de comunicación terrestre en momentos predeterminados o a petición del usuario.

Estándar canadiense de desempeño físico (WFX-FIT)

Un estándar de rendimiento físico imparcial y válido relacionado con el trabajo que se utiliza para determinar si un individuo posee las capacidades físicas necesarias para cumplir con las rigurosas exigencias que tiene el combate de incendios forestales.

Estrategia

El plan o dirección general seleccionado para cumplir los objetivos del incidente.

Estructura del rodal

La distribución horizontal y vertical de los componentes de una masa forestal, incluyendo la cobertura de copas y los fustes de los árboles, arbustos, el sotobosque herbáceo, los árboles muertos en pie y los residuos leñosos caídos.

Etapas de Control

Esta categoría indica la etapa actual de control del incendio, cada una con un código de dos letras. Fuera de Control (OC), contenido (BH), Controlado (UC) y Extinguido (EX).

Etapas de Control - Bajo Control (UC)

Describe un incendio forestal que ha recibido suficientes acciones de supresión lo que asegura que no habrá más propagación; se expresa con el código de dos letras (UC).

Evacuación

Retiro, dispersión o traslado organizado, escalonado y supervisado de civiles de zonas peligrosas o potencialmente peligrosas, y su recepción y cuidado en zonas seguras.

Evaluación de daños

Un método para determinar las pérdidas financieras o de otro tipo resultantes de un incendio forestal.

Evaluación del combustible

El proceso de describir, en primer lugar, las características del tipo de combustible y, en segundo lugar, de interpretar la descripción del combustible en términos de su comportamiento en caso de incendio potencial con base en experiencias pasadas, los métodos comparativos y los modelos matemáticos.

Evento planeado

Una actividad planificada que no sea de emergencia (por ejemplo, un evento deportivo, un concierto, un desfile, etc.).

Experto en helitorcha (HTMM)

La persona responsable de supervisar la operación de mezcla/llenado y de manejar los tiempos para mantener la disponibilidad de combustible para la helitorcha.

Experto en mezcla (MXMS)

Persona encargada de las operaciones de mezcla de retardante, con responsabilidad sobre la cantidad y calidad del retardante, y de la carga de la aeronave en las operaciones terrestres con aviones cisterna. También conocido como cargador o persona de carga.

Explorador de línea de fuego (LSCT)

La persona responsable de determinar la ubicación de la línea de fuego.

Explosión del incendio

Un aumento importante y repentino y, a veces inesperado, de la tasa de propagación y de la intensidad en la cabeza del incendio, suficiente para afectar las operaciones o los planes generales de supresión de incendios. Las explosiones de los incendios pueden ocurrir tanto en incendios pequeños

o grandes.

Exposición

Proporción de un valor que interactúa con un peligro. La exposición es una función del tiempo y la distancia basada en el proceso físico que se está considerando (por ejemplo, transporte de pavesas vs calor radiante).

Exposición

La dirección en la que una pendiente está orientada.

Fase de combustión del carbón

Fase de carbón o fase sólida, es cuando la salida de gases inflamables del material es demasiado baja para la presencia persistente de llamas y el combustible carbonizado no se quema rápidamente (en forma de brasa) y luego arde sin llama.

Fase de precalentamiento

El combustible no quemado se eleva a su temperatura de ignición y los vapores gaseosos comienzan a producirse.

Fin del periodo de crecimiento

El momento apropiado durante la primera mitad de la temporada de incendios en el que los árboles caducifolios y/o la vegetación del sotobosque (por ejemplo, pastos, hierbas, arbustos) han completado más o menos su crecimiento. Esto normalmente tiene lugar a finales de la primavera o principios del verano

Flancos

Las porciones del perímetro del incendio que se encuentran entre la cabeza y la retaguardia; son aproximadamente paralelos a la dirección principal de propagación. Los flancos derecho e izquierdo se distinguen mirando de la retaguardia hacia la cabeza del incendio. Ver Partes de un incendio.

Foco secundario

Un incendio iniciado fuera del borde del perímetro principal de un incendio o que arda por chispas o pavesas llevadas por el viento, corrientes de aire, vórtices de fuego o la gravedad.

Foco secundario

Un fuego encendido por las llamas que es transportado fuera del perímetro principal del incendio por las corrientes de aire, la gravedad, y/o los torbellinos de fuego. Ver Partes de un incendio. Sinónimo de "Jump Fire" (fuego que salta)

Formación en línea

Dirigir dos o más aviones cisterna (de carga en tierra o

<https://glossary.cifrc.ca>

skimmer) para descargar sobre un objetivo determinado mientras ocupan simultáneamente la misma altitud de circuito. El segundo y cada uno de los siguientes aviones cisterna sigue la línea de vuelo del avión líder.

Franjas de incendio de copa

Patrones complejos de alternancia de franjas de bosque con alto, bajo o sin consumo de combustible en las copas, que son indicativos de la variación de la velocidad o dirección del viento durante el recorrido de un incendio de copas.

Frecuencia de incendios

El número promedio de incendios que se producen por unidad de tiempo en un punto determinado.

Frecuencia UHF

El rango de radiofrecuencia de Ultra Alta Frecuencia, entre 300 y 3000 MHz.

Frecuencia VHF

Radio de muy alta frecuencia. La radio estándar que todas las aeronaves civiles utilizan para comunicarse con las estaciones de radio terrestres y otras aeronaves.

Frente

En meteorología, el límite entre dos masas de aire de diferente densidad. Un frente frío representa el borde del aire frío que sustituye al aire caliente; lo inverso de esto es un frente cálido.

Frente de llamas

El área de un fuego en movimiento donde la combustión es principalmente de fuego. El frente de llamas normalmente consiste en el frente del fuego y la zona de llamas.

Fuego

1) Liberación simultánea de calor, luz y llamas, generados por la combustión de material inflamable. 2) En un sentido más amplio, cualquier inicio de fuego.

Fuego aparentemente inactivo

Un fuego que permanece inactivo y sin ser detectado durante un tiempo considerable después de que se inicia (en particular los incendios causados por rayos).

Fuego de flanco

Un incendio que se extiende, o se pretende que se extienda, en ángulos aproximadamente rectos con respecto a la dirección del viento predominante.

Fuego Escapado

Un incendio forestal (o una quema prescrita que haya quemado más allá de su zona prevista) y que permanezca sin control después del ataque inicial.

Fuego prescrito

Es el fuego utilizado deliberadamente en un área predeterminada de acuerdo con una prescripción de quema específica y aprobada, para lograr los objetivos establecidos

Fuerza de Tarea

Cualquier combinación de recursos reunidos para una necesidad táctica particular con comunicaciones comunes y un Líder.

Función

Se refiere a las cinco actividades principales del Sistema de Comando de Incidentes: Mando, Operaciones, Planificación, Logística y Finanzas/Administración. El término función también se utiliza cuando se describe la actividad en cuestión, por ejemplo, la función de planificación.

Gancho de carga

Gancho unido al helicóptero para permitir el transporte de cargas externas. Está diseñado para incluir funciones de liberación tanto eléctrica como mecánica.

Gancho remoto o extendido

Diseñado para fijarse al final de una línea que puede ser operada a control remoto por el piloto del helicóptero.

Generación de espuma

La transformación de una solución de espuma en espuma por la adición de aire a la solución.

Gradiente adiabático seco

Término meteorológico que se refiere a la tasa de disminución de la temperatura con la altura de una masa de aire seco que asciende en la atmósfera sin mezclarse ni intercambiar calor. Un valor típico es de aproximadamente 1 grado centígrado por cada 100 metros de altitud. A la inversa, el aire seco que desciende en la atmósfera se calienta a la misma velocidad.

Grado de secado

La proporción de material vegetal seco y/o muerto en un complejo de combustible de pastizal.

Grupo

Establecido para dividir la estructura de manejo de incidentes en áreas funcionales de operación. Los grupos están compuestos por recursos reunidos para desempeñar una función especial no necesariamente dentro de una división geográfica. Los grupos están situados entre las Ramas (cuando se activan) y los recursos de la Sección de Operaciones.

Grupo de Coordinación interinstitucional (CII)

Normalmente, los administradores/ejecutivos, o sus representantes designados, que están autorizados a comprometer recursos y fondos de la institución, se reúnen y forman Grupos CII. Los Grupos CII también pueden conocerse como comités multiinstitucionales, comités de gestión de emergencias o como los defina el sistema. Puede facilitar la toma de decisiones coordinada y la asignación de recursos entre los organismos que cooperan, y puede establecer las prioridades entre los incidentes, armonizar las políticas de los organismos, y proporcionar orientación estratégica y dirección para apoyar las actividades de gestión de incidentes.

Guía de respuesta y planificación

Una guía de bolsillo duradera publicada por ICS Canada que contiene información esencial del despliegue del Sistema de Comando de Incidentes y del Equipo de Manejo de Incidentes de todo tipo.

Hacha

Un hacha de una sola pieza para la línea de fuego con mango de madera o de fibra de vidrio. El estilo de la cabeza del hacha se conoce comúnmente como el patrón "Dayton".

Helibase

El lugar principal de estacionamiento, abastecimiento de combustible, mantenimiento y carga de los helicópteros que operan en apoyo de un incidente. Suele estar situado en la base del incidente o cerca de ella.

Helicóptero intermedio

De 5 a 8 asientos, hasta aproximadamente 2.500 libras (1,133 kg) de carga externa. (por ejemplo, Bell 206L, AS350, Bell 407, Bell 222, etc.).

Helicóptero ligero

De 1 a 4 asientos de pasajeros, hasta aproximadamente 1.500 libras (680 kg) de carga externa (por ejemplo, Robinson R22, Bell 47 y 206B, Hiller 12E/T, Hughes 500, etc.) Ver Clasificación de Helicópteros.

Helicóptero mediano

De 9 a 14 asientos de pasajeros, hasta aproximadamente 6.000 libras de carga externa (2721 kg) (por ejemplo, Sikorsky S55T y 58T, Bell 204, 205, 212, K-Max, etc.). Ver Clasificación de Helicópteros.

Helicóptero para descargas (con tanque o con bambi bucket)

Un helicóptero equipado con un helitanque o un bambi bucket.

Helicóptero pesado

Más de 15 asientos para pasajeros de hasta 25.000 libras (11,339 kg) de carga externa (por ejemplo, Bell 214, Sikorsky 61 y 64, Vertol 107 y 234, Kamov 32). Ver Clasificación de Helicópteros.

Helipista

La superficie preparada o estructura en un helipuerto donde un helicóptero aterriza.

Helipuerto

Una zona de aterrizaje permanente para helicópteros, donde generalmente se dispone de combustible, servicios y suministros.

Helipunto

Cualquier lugar designado donde un helicóptero pueda despegar y aterrizar con seguridad. Algunos helipuntos pueden utilizarse para cargar suministros, equipo o personal.

Helitanque

Un tanque especialmente diseñado, montado en un helicóptero y utilizado para transportar y lanzar supresores o retardantes.

Helitorcha

Una antorcha de goteo aérea especializada, que utiliza principalmente un combustible gelificado, que arroja y se activa desde un helicóptero.

Historia de incendio

El estudio y/o la compilación de pruebas (por ejemplo, documentos históricos, informes sobre incendios, cicatrices de incendios, anillos de crecimiento de árboles, depósitos de carbón) que registran la ocurrencia y los efectos de incendios forestales pasados en un área.

Hojarasca

La parte superior del suelo forestal que consiste en materiales orgánicos caídos o ligeramente

descompuestos (es decir, la capa L).

Humedad Relativa (RH)

La relación, expresada como porcentaje, entre la cantidad de vapor de agua o humedad del aire y la cantidad máxima de humedad que el aire mantendría a la misma temperatura de bulbo seco y presión atmosférica. La HR puede variar de 0 a 100 por ciento.

Humo

Los productos visibles de la combustión que se elevan sobre el incendio.

Humo Falso

Cualquier fenómeno que se confunda con el humo.

Humo intermitente

El humo que se hace visible ocasionalmente.

Humo legítimo

Humo de cualquier uso del fuego autorizado u otras fuentes permitidas, como la quema de escombros u operaciones industriales.

Humus

La capa de materiales orgánicos parcial y totalmente descompuestos que se encuentra debajo de la hojarasca e inmediatamente encima del suelo mineral. Corresponde a las capas de fermentación (F) y de humus (H) del suelo forestal. Cuando hay musgo, la parte superior del humus está justo debajo de la porción verde del musgo.

Identificación y solicitud de recursos

Procesos y metodologías normalizados para solicitar, identificar, movilizar, despachar y realizar el seguimiento de los recursos necesarios para apoyar las actividades de manejo de incidentes.

Ignición

El comienzo de la producción de llamas o de la combustión incandescente; el inicio de un incendio.

Ignición aérea

La ignición de combustibles mediante el lanzamiento de dispositivos o materiales incendiarios desde una aeronave.

Imagen térmica

Presentación visual o documento impreso de un detector de infrarrojos.

Impacto

Cambio en un valor dado. El impacto es una función de la vulnerabilidad, la intensidad y la exposición.

Incendio a favor del viento o la pendiente

Un incendio que se propaga, o se pretende que se propague con el viento (o cuesta arriba en ausencia de viento).

Incendio con focos secundarios

Un incendio que produce pavesas transportadas por el viento, un remolino de fuego, y/o una columna de convección que caen más allá del perímetro principal del incendio y dan lugar a incendios puntuales.

Incendio Contenido (BH)

Describe un incendio forestal que, con los recursos actualmente comprometidos, se han adoptado medidas de supresión suficientes para que no sea probable que el fuego se extienda más allá de los límites existentes o predeterminados en las condiciones prevalecientes y previstas; se denota con el código de dos letras (BH).

Incendio de avance rápido

Un incendio que se propaga rápidamente y con una cabeza bien definida.

Incendio de copa

Un fuego que avanza a través de las copas de los árboles, normalmente en conjunción con el fuego superficial.

Incendio de copa continuo

Un incendio de copa de alta intensidad, cuya fracción quemada en las copas de los árboles es mayor del 90 por ciento.

Incendio de copa intermitente

Un incendio de intensidad moderada a alta con una fracción de la copa quemada de más del 10 por ciento y menos del 90 por ciento.

Incendio de gran magnitud

Un incendio de tal magnitud, complejidad y/o prioridad que su extinción requiere una organización grande, un alto compromiso de recursos, gastos significativos y actividades de supresión prolongadas.

Incendio de gran magnitud

Incendios forestales de grandes áreas con alta resistencia a la supresión, que requieren una estrategia elaborada y un gran número de personal.

Incendio de Interfaz Urbana-Forestal

<https://glossary.cifrc.ca>

Es un incendio que se ha propagado dentro de la Interfaz Urbana-Forestal que puede involucrar la ignición y combustión de construcciones.

Incendio de invierno

Un incendio que persiste durante los meses de invierno hasta el inicio de la temporada de incendios.

Incendio de propagación libre

Término general para describir el estado de un incendio o la parte del perímetro del incendio cuyo crecimiento no se ve afectado por las barreras naturales, artificiales y/o por las medidas de supresión adoptadas.

Incendio de propagación rápida

Término normalmente asociado con el rápido avance de un incendio forestal caracterizado por un notable aumento de la tasa de propagación y el correspondiente aumento de la intensidad del fuego frontal con respecto al observado antes y después del evento.

Incendio de vegetación

Cualquier incendio que arda en los combustibles naturales y los consume: bosque, matorral, tundra, hierba, pasto, etc. Incluye los incendios forestales y las quemaduras prescritas.

Incendio del bosque

Para efectos legales se definen de diferente manera. Los tipos de incendios del bosque son subterráneos, superficiales y de copa.

Incendio en retroceso

Un incendio que se propaga, o se pretende que se propague, en contra del viento.

Incendio Extinguido (EX)

Describe un incendio forestal que se ha extinguido; con el código de dos letras (EX).

Incendio Forestal

Cualquier incendio de origen natural o provocado por el hombre que arda en los combustibles naturales y los consume: bosque, matorral, tundra, hierba, pasto, etc. También se incluyen las quemaduras prescritas que se hayan escapado.

Incendio Fuera de Control (OC)

Describe un incendio forestal que no responde o sólo responde de manera limitada a las acciones de supresión de tal manera que no se contiene la propagación del perímetro: se expresa con el código de

dos letras (OC).

Incendio rastrero

Incendio superficial que se propaga lentamente, generalmente con llamas bajas en la cabeza.

Incendio subterráneo

Un incendio que arde en la capa orgánica del suelo.

Incendio superficial

Un incendio que arde en la capa superficial de combustible, excluyendo las copas de los árboles, ya sea como fuego frontal, por los flancos o en retroceso.

Incendio Tipo 1

Todas las funciones se llenan, además de líderes y ramas, etc. Los recursos son multi-institucionales o nacionales. Se asigna una gran cantidad de personal y equipo al incidente. Es un incidente de gran magnitud. Ver Incidente Tipo 1.

Incendio Tipo 2

El comandante del incidente emplea todo el tiempo para dirigir. La mayoría de las posiciones del Personal de Comando y del Personal General se llenan. Se utiliza una gran cantidad de recursos. El incendio se extiende por periodos operacionales múltiples; se establece la Base del Incidente; se requiere de apoyo logístico significativo. Ver Incidente Tipo 2.

Incendio Tipo 3

Ataque inicial ampliado en incendios forestales. El comandante del incidente recorre el perímetro del incendio siendo "manejador" y "operativo" a la vez; los recursos pueden variar desde varios Recursos Singulares hasta varias Fuerzas de Tarea y Equipos de Intervención; algunas posiciones del Personal de Comando/Personal General se podrían llenar (por ejemplo Supervisores de División, Líderes de Unidad); el incendio se podría extender a otro periodo operacional (12 horas) y se requiere un Plan de Acción del Incidente. Ver Incidente Tipo 3.

Incendio Tipo 4

Ataque inicial o primera respuesta a un incidente; el puesto de Comandante del Incidente lo asume el Líder, quien desempeña todas las funciones de Operaciones, Logística, Planificación y Finanzas/administración; se utilizan pocos recursos (varios individuos o un solo Equipo de Intervención); normalmente está limitado a un periodo operacional; no requiere Plan de Acción del Incidente por escrito. Ver Incidente Tipo 4.

Incendio Tipo 5

Incendio forestal bajo ataque inicial; de corta duración; raramente dura hasta el próximo periodo de operación; pocos recursos asignados (generalmente menos de 6 personas); de baja complejidad. Ver Incidente Tipo 5.

Incendios múltiples por rayos

Varios incendios forestales normalmente encendidos por rayos que caen simultáneamente en la misma región.

Incendios múltiples por rayos

Varios incendios forestales normalmente encendidos por rayos que caen simultáneamente en la misma región.

Incidente

Un suceso o evento, natural o provocado por el hombre, causado por el hombre o por fenómenos naturales que requiere una respuesta para proteger la vida o la propiedad, prevenir o minimizar la pérdida de vidas o los daños a la propiedad y/o al medio ambiente. Los incidentes pueden incluir, por ejemplo, desastres importantes, emergencias, atentados terroristas, amenazas terroristas, disturbios civiles, incendios forestales y urbanos, inundaciones, derrames de materiales peligrosos, accidentes nucleares, accidentes aéreos, terremotos, huracanes, tornados, tormentas tropicales, tsunamis, desastres relacionados con la guerra, emergencias médicas y de salud pública, y otros sucesos que requieran una respuesta de emergencia.

Incidente de múltiples jurisdicciones

Un incidente que requiere la acción de múltiples organismos, cada uno de los cuales tiene jurisdicción para gestionar ciertos aspectos de un incidente. En el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), estos incidentes se manejarán bajo el concepto de Mando Unificado.

Incidente Tipo 1

El tipo de incidente más complejo para gestionar y operar de forma segura y eficaz; se activan todos los puestos de mando y Personal General y los puestos de apoyo necesarios. El análisis de la complejidad del incidente, las reuniones informativas administrativas del organismo y la delegación de autoridad del organismo deben completarse, supervisarse y actualizarse según sea necesario. Participarán múltiples instituciones y puede haber una declaración de emergencia por parte de la autoridad competente. Se requiere un Plan de Acción del Incidente (IAP) por escrito para cada período operacional.

Incidente Tipo 2

El incidente se extenderá por múltiples períodos operacionales; este tipo de incidente puede exceder las capacidades de los recursos locales de control de incendios. La mayoría o todos los puestos de Mando y Personal General están activados. El administrador o funcionario de la institución es responsable del análisis de la complejidad del incidente, de las reuniones informativas administrativas de la agencia y de la delegación de autoridad de la misma; pueden participar múltiples agencias. Se requiere un Plan de Acción del Incidente (PAI) por escrito para cada período operacional.

Incidente Tipo 3

El incidente se extiende normalmente a múltiples períodos operacionales; deben añadirse los puestos apropiados del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para que se ajusten a la complejidad del incidente; pueden activarse algunos de los puestos de mando/Personal General (Supervisor de División, Líder de Unidad); puede requerirse un Plan de Acción del Incidente (PAI) por escrito para cada período operacional.

Incidente Tipo 4

Limitado a un período operacional en la etapa de fuera de control; se activa el Comandante de Incidentes y se activan otros puestos operacionales según sea necesario; No se requiere un Plan de Acción de Incidentes por escrito, pero se completará una sesión informativa operacional para todos los recursos entrantes.

Incidente Tipo 5

Un incidente de poca complejidad y normalmente controlado o extinguido dentro del primer período operacional. El Comandante de Incidentes es la única posición activada; se requiere un Plan de Acción del Incidente verbal; no se necesita un Plan de acción del Incidente (PAI) escrito.

Indicador del patrón de incendio

Es un objeto físico que muestra cambios (efectos del fuego) por la exposición al calor, las llamas y subproductos de la combustión que pueden revelar la dirección de avance del fuego en una ubicación precisa con un análisis cuidadoso. Un indicador del patrón de incendio es un componente simple del patrón general del incendio.

Índice de combustible disponible (BUI)

Una clasificación numérica de la cantidad total de combustible disponible para la quema que combina el Índice de Humedad del humus y el Índice de Sequía.

Índice de dispersión

El índice de dispersión es un valor numérico relativo al potencial de la atmósfera para dispersar los contaminantes atmosféricos de una fuente estacionaria (por ejemplo, el humo de una quema prescrita). Se definen cinco clases de dispersión, desde una dispersión deficiente hasta una excelente, y se usan en pronóstico operacional.

Índice de humedad de combustible fino (FFMC)

Una clasificación numérica del contenido de humedad de la hojarasca y otros combustibles finos maduros. Este índice se refiere a la facilidad de ignición relativa e inflamabilidad del combustible fino.

Índice de humedad del humus (DMC)

Una clasificación numérica del contenido medio de humedad de las capas orgánicas ligeramente compactadas de profundidad moderada. Este índice se refiere al consumo de combustible en las capas de humus moderadas y de material leñoso de tamaño medio.

Índice de peligro de incendio

Indicador cuantitativo de una o más facetas del peligro de incendios, expresado en sentido relativo o como medida absoluta; se utiliza a menudo como guía en diversas actividades de control de incendios (por ejemplo, para considerar las necesidades cotidianas de preparación y extinción, como base para proporcionar información sobre el peligro de incendios al público en general para prevenir incendios y como apoyo para las quemas prescritas).

Índice de propagación inicial (ISI)

Una clasificación numérica relacionada con la tasa prevista de propagación de un incendio. Combina los efectos del viento y el índice de Humedad del Combustible Fino en la tasa de propagación, pero excluye la influencia de las cantidades variables de combustible.

Índice de sequía (DC)

Una clasificación numérica del contenido medio de humedad de las capas orgánicas profundas y compactas del suelo. Este índice, es una medida de los efectos de la sequía estacional en los combustibles forestales y la cantidad de consumo en las capas profundas de humus y en los troncos pesados.

Índice de severidad diaria (DSR)

Una medida numérica, basada en el Índice de Tiempo Atmosférico de Incendios Forestales (FWI), diseñada

específicamente para promediar, ya sea para cualquier período de tiempo deseado (por ejemplo, semana, mes, año) en una sola estación meteorológica de incendios forestales o espacialmente en varias estaciones.

Índice de tiempo atmosférico

Una clasificación numérica de la intensidad del fuego que combina el índice de propagación inicial y el índice de acumulación de combustible. Es adecuado como un índice general de peligro de incendio en todas las zonas boscosas de Canadá.

Indígena

El término preferente en Canadá para incluir a las Primeras Naciones, los inuit y los metis.

Inductor

Un dispositivo de dosificación que utiliza el vacío creado por un líquido que se mueve a través de una línea de manguera para atraer otro líquido a la corriente.

Inflamabilidad

La relativa facilidad con la que una sustancia se enciende y mantiene la combustión

Información del incidente

Información específica del incidente, normalmente facilitada por el Oficial de Información, que consiste en un conjunto de productos de inteligencia no sensibles relacionados con el incidente mezclados con información específica del incidente facilitada para su consumo por el personal de respuesta y el público en general.

Información pública

Procesos, procedimientos y sistemas para comunicar información oportuna, precisa y accesible sobre la causa, el tamaño y la situación actual de un incidente, los recursos comprometidos y otros asuntos de interés general para el público, los equipos de respuesta y otras partes interesadas (tanto directa como indirectamente afectadas).

Información pública de emergencia

Información que se difunde principalmente en previsión de una emergencia o durante una emergencia. Además de proporcionar información sobre la situación a la población, también suele indicar las medidas directivas que debe adoptar el público en general.

Informe de situación (SITREP)

Documento que suele contener información confirmada o verificada sobre los detalles específicos relacionados con un incidente.

Ingeniero de helicóptero (HENG)

La persona responsable del mantenimiento de un helicóptero.

Institución de Asistencia

Institución u organización que proporciona personal, servicios u otros recursos a la institución con responsabilidad directa en el manejo del incidente.

Inspección de la trayectoria

Un paso sobre el objetivo de descarga (sin descargar) que hace el avión guía o el avión cisterna para evaluar el recorrido, el área del objetivo y la salida final después de la descarga.

Instalaciones/ubicaciones de registro

Una de las seis instalaciones/ubicaciones reconocidas por el ICS donde los recursos asignados al incidente pueden registrarse en el incidente. 1) El Puesto de Mando del Incidente (registrarse con la Unidad de Recursos), 2) Base, 3) Campamento, 4) Área de Espera, 5) Helibase, o 6) si se le indica que se presente en una División o Grupo, con el Supervisor de División o Grupo correspondiente.

Institución cooperante

Es una institución que proporciona asistencia diferente a la operación directa o funciones de apoyo o recursos operacionales al esfuerzo de manejo de un incidente.

Institución jurisdiccional

El organismo que tiene jurisdicción y responsabilidad sobre una zona geográfica específica, o una función encomendada.

Institución o dependencia

Una división del gobierno con una función específica que ofrece un tipo de asistencia particular. En el Sistema de Comando de Incidentes, las agencias se definen como jurisdiccionales (porque tienen la atribución legal del manejo de incidentes), agencias de asistencia o cooperantes (porque proporcionan recursos u otro tipo de apoyo). Las instituciones gubernamentales suelen estar a cargo de un incidente, aunque en ciertas circunstancias pueden incluirse organizaciones del sector privado. Adicionalmente, se puede incluir a las organizaciones no gubernamentales para que presten apoyo.

Inteligencia/Investigaciones

Diferente de la inteligencia operativa y situacional recopilada y comunicada por la Sección de Planificación. La Inteligencia/Investigaciones recopila información en el marco de la función de Inteligencia/Investigaciones que conduce a la detección, prevención, detención y persecución de actividades delictivas (o del individuo o individuos implicados), incluidos los incidentes terroristas, o la información que conduce a la determinación de la causa de un incidente determinado (independientemente de la fuente), como los sucesos de salud pública o los incendios de origen desconocido.

Intensidad

En el contexto del riesgo, una medida de la magnitud de un incendio, tales como la intensidad del fuego, la densidad del humo o la tasa de propagación. Un término contextual que depende de los valores que se están afectando.

Intensidad de la cabeza del incendio

La tasa de liberación de energía térmica en la cabeza del incendio.

Intensidad de la línea de fuego de Byram

Ver Intensidad del fuego.

Intensidad del incendio

La tasa de liberación de energía térmica por unidad de tiempo y por unidad de longitud del frente del incendio. La intensidad del fuego en la cabeza es un determinante importante de ciertos efectos del fuego y la dificultad de control. Numéricamente, es igual al producto del calor neto de la combustión, la cantidad de combustible consumido en el frente del incendio y la tasa de propagación lineal.

Interesado/Parte Interesada

Una persona, grupo, organización o gobierno con un interés o preocupación en una medida, propuesta o evento particular.

Interfaz Urbana-Forestal (WUI)

El área donde las casas y otros desarrollos humanos se encuentran o se entremezclan con los combustibles forestales.

Intérprete de infrarrojo (IRIN)

La persona que dirige las operaciones de mapeo de infrarrojos cuando está asignado.

Intervalo de incendio

El promedio de años entre la ocurrencia de un incendio

y otro en un punto determinado.

Intervalo entre compuertas

El tiempo de demora entre las compuertas para cualquier secuencia de descarga.

Intervalómetro

Un dispositivo electrónico montado en un avión que acciona las compuertas del compartimento de forma individual, o varias compuertas simultáneamente o en secuencia, para producir el nivel de cobertura y la longitud de línea de descarga deseados.

Inversión térmica

La condición atmosférica en la que la temperatura dentro de una capa vertical de aire aumenta con la altitud, dando como resultado una atmósfera muy estable hasta que la inversión se eleva o se rompe. Esto es contrario a la situación habitual en la que la temperatura disminuye con la altura. Las inversiones de temperatura en la superficie de la tierra son una ocurrencia común en las primeras horas de la mañana durante la temporada de incendios y atenúa el comportamiento del fuego.

Investigador de incendios (FINV)

La persona responsable de determinar el origen, la causa y el desarrollo de un incendio forestal.

Isla

Una o varias zonas de combustibles no quemados ubicadas dentro del perímetro del incendio.

Isobara

Una línea de presión atmosférica igual o constante que se muestra en un cuadro sinóptico.

Jefe

El título del Sistema de Comando de Incidentes para las personas responsables de la gestión de las secciones funcionales: Operaciones, Planificación, Logística, Finanzas/Administración.

Jefe de Brigada de Combatientes de Incendios Forestales Tipo 1 (CRL1)

La persona que es el supervisor principal, normalmente al mando de 2 a 20 miembros de la brigada de incendios forestales Tipo 1 y es responsable de su desempeño, seguridad y bienestar, mientras mantiene el alcance de control.

Jefe de Brigada de Combatientes de Incendios Forestales Tipo 2 (CRL2)

Es el líder, el principal supervisor al mando de 2-20

miembros de la brigada de incendios forestales Tipo 2 y es responsable de su desempeño, seguridad y bienestar, mientras mantiene el alcance de control.

Jefe de Brigada de Combatientes de Incendios Forestales Tipo 3 (CRL3)

Es el líder de la brigada, el principal supervisor al mando de los 2-20 miembros de la brigada de combatiente de incendios forestales Tipo 3 y es responsable de su desempeño, seguridad y bienestar, mientras mantiene el alcance de control.

Jefe de carga (CARGA)

La persona responsable de la seguridad de la carga y descarga del personal y/o la carga de las aeronaves.

Jefe de Carro Motobomba (ENGB)

La persona que dirige un carro motobomba simple así como al personal adjunto y es responsable de su seguridad en los incidentes de incendios forestales y en quemas prescritas.

Jefe de Cuadrilla (SQDB)

Un Jefe de Cuadrilla supervisa entre 3 y 7 Bomberos Forestales/Brigadistas/Combatientes y es responsable de su seguridad y rendimiento durante los incendios forestales. El Jefe de Cuadrilla depende directamente de un Jefe de Brigada de Ataque Ampliado o de un Jefe de Cuadrilla de Acción Sostenida.

Jefe de ignición (FIRB)

La persona que dirige las operaciones de ignición terrestre y/o aérea y se coordina con los recursos de control en los incendios forestales y quemas prescritas.

Jefe de la Sección de Finanzas/Administración (JSF/A)

La persona responsable de todos los aspectos financieros, administrativos y de análisis de costos del incidente y de supervisar a los miembros de la Sección de Finanzas/Administración.

Jefe de la Sección de Logística (LSC)

Es la persona responsable de supervisar la Sección de Logística. Se reporta al Comandante de Incidente y es un miembro del Personal General. Este puesto puede tener uno o más auxiliares asignados.

Jefe de la Sección de Operaciones (JSO)

La persona responsable de supervisar la Sección de Operaciones, que depende del Comandante del Incidente y es miembro del Personal General. Este puesto puede tener uno o más Auxiliares asignados.

Jefe de la Sección de Planificación (JSP)

La persona responsable de reunir, evaluar, difundir y utilizar la información sobre la evolución del incidente, el estado de los recursos y la desmovilización.

Jefe de la Unidad de Adquisiciones (PROC)

La persona encargada de administrar todos los asuntos financieros relativos a los contratos de proveedores, arrendamientos y acuerdos fiscales.

Jefe de la Unidad de Situación (SITL)

La persona responsable de recoger y organizar el estado y la información del incidente y de evaluar, analizar y mostrar esa información.

Jefe de Maquinaria Pesada (DOZB)

La persona responsable de dirigir un bulldozer simple y su personal adjunto, al mismo tiempo es responsable de su seguridad en un incendio forestal o en una quema prescrita.

Jefe de Recurso Singular

Persona subordinada a un Líder, a cargo de un grupo de personas y/o de una parte de un equipo.

Jettison/Liberar la carga

Liberar la carga en un lugar predeterminado para cumplir con el peso de aterrizaje del avión, no se utiliza para situaciones de emergencia.

Jurisdicción (legal)

Un rango o esfera de autoridad. Las instituciones públicas tienen jurisdicción en un incidente relacionado con sus responsabilidades legales y su autoridad. La autoridad jurisdiccional en un incidente puede ser política, geográfica o funcional.

Kit de aspersores

Una colección de ladrones de agua, mangueras de suministro y aspersores de agua utilizados para mojar los combustibles a lo largo del perímetro del incendio o a lo largo de un brecha cortafuego o en la protección de valores. Se cuantifica por el número de aspersores por kit.

Kit de bomba portátil

Un juego que contiene una bomba de potencia media, una caja de herramientas para la bomba, una manguera de admisión con válvula de pie y un contenedor de combustible de 22,8 litros (5 galones imperiales) o similar junto con una línea de combustible.

Ladrón de agua

Un tipo de válvula de alivio diseñada para su instalación en puntos convenientes de las líneas de manguera para permitir la extracción de agua para el llenado de bombas de mochila u otro uso sin interferir con el funcionamiento de la bomba o el pitón.

Lenguaje sencillo

Comunicación que puede ser entendida por la audiencia a la que va dirigida y que cumple el propósito del comunicador. El lenguaje sencillo está diseñado para eliminar o limitar el uso de códigos y acrónimos, según proceda, durante la respuesta a incidentes que involucren a más de una institución.

Liberación de la carga

El lanzamiento de equipo o suministros desde una aeronave en vuelo, con o sin paracaídas.

Liberar descarga ahora!

Una señal de voz del avión guía en un "Muéstrame la ubicación del objetivo". Se puede dar como "descarga fuera ahora", "Objetivo ahora", "Empezar ahora"...

Líder

El título de Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para un individuo responsable de una Fuerza de Tarea, Equipo de Intervención o Unidad Funcional.

Líder de Fuerza de Tarea (TFLD)

El individuo responsable de supervisar una Fuerza de Tarea. Se reporta a un Supervisor de División/Grupo o al Jefe de la Sección de Operaciones.

Líder de la Unidad de Alimentación (FDUL)

La persona responsable de determinar las necesidades de alimentación en todas las instalaciones del incidente y de planificar el menú, determinar las cocinas necesarias, la preparación de alimentos, el servicio, el suministro de agua potable y el mantenimiento general de las zonas de servicio de alimentos.

Líder de la Unidad de Apoyo Terrestre (GSUL)

La persona responsable del abastecimiento de combustible, el mantenimiento y la reparación de los vehículos, y el transporte de personal y suministros.

Líder de la Unidad de Comunicaciones (COML)

La persona responsable de desarrollar planes para el uso eficaz del equipo y las instalaciones de

comunicaciones en un incidente; instala y prueba el equipo de comunicaciones; supervisa el Centro de Comunicaciones del Incidente; distribuye el equipo de comunicaciones al personal del incidente y mantiene y repara el equipo de comunicaciones.

Líder de la Unidad de Costos (COST)

La persona responsable de reunir todos los datos de costos, realizar análisis de eficacia y proporcionar estimaciones de costos y recomendaciones de ahorro.

Líder de la Unidad de Desmovilización (DMOB)

La persona responsable de preparar el Plan de Desmovilización y el programa que garantice un movimiento ordenado, seguro y eficiente del personal y el equipo desde el incidente.

Líder de la Unidad de Documentación (DOCL)

La persona responsable de mantener los archivos precisos y completos del incidente, de proporcionar servicios de fotocopiado al personal y de empacar y almacenar los archivos del incidente.

Líder de la Unidad de Indemnizaciones/Reclamos (COMP)

La persona responsable de la gestión y dirección general de todas las cuestiones administrativas relativas a la indemnización por daños y perjuicios y las actividades relacionadas con las reclamaciones de un incidente.

Líder de la Unidad de Instalaciones (FACL)

La persona responsable de la disposición y operación de las instalaciones de un incidente (Base, Campamento(s) y Puesto de Comando (PC) y de la gestión de las operaciones de la Base y del (los) Campamento(s). A cada Base y Campamento se le puede asignar un manejador.

Líder de la Unidad de Recursos (RESL)

La persona responsable de establecer todas las actividades de registro de incidentes; preparar y procesar la información sobre el estado de los recursos; preparar y mantener pantallas, gráficos y listas que reflejen el estado y la ubicación actual de los recursos de supresión, el transporte y los vehículos de apoyo; y mantener una lista maestra de registro de los recursos asignados al incidente.

Líder de la Unidad de Suministros (SPUL)

La persona responsable de ordenar personal, equipo y suministros; de recibir y almacenar todos los

suministros para el incidente; de mantener un inventario de los suministros; y de dar servicio a los suministros y equipos no consumibles.

Líder de la Unidad de Tiempo (TIME)

La persona responsable del registro del tiempo del personal y de la gestión de la operación del economato o almacén de mercancías.

Líder de la Unidad Médica (MEDL)

La persona responsable de desarrollar el Plan Médico, obtener ayuda médica y transporte para el personal herido o enfermo, y preparar informes y registros.

Líder de Sector (SCLD)

La persona responsable de dirigir una combinación de personal, brigadas u otros tipos de equipos en el desempeño de misiones tácticas en un sector (un parte específica de l incendio).

Líder de Unidad

La persona encargada de manejar las unidades dentro de una sección funcional del Sistema de Comando de Incidentes. La Unidad puede estar dotada de personal de apoyo que proporcione una amplia gama de servicios.

Líder del Equipo de Intervención (STLD)

El individuo responsable de supervisar un Equipo de Intervención. Se reporta a un Supervisor de División/Grupo o al Jefe de la Sección de Operaciones.

Línea

Un largo de cuerda o cable utilizado para sujetar una red o eslinga de carga a un gancho de carga de un helicóptero.

Línea cargada

Una línea de manguera de incendios llena de agua a presión.

Línea de control

Un término amplio utilizado para denominar al conjunto de barreras contra incendios, construidas o naturales, que definen el perímetro y se utilizan para controlar un incendio forestal.

Línea de control

Toda la línea de control que aún contiene el fuego cuando se declara bajo control.

Línea de fuego

La parte del incendio sobre la que se despliegan los recursos, los cuales participan activamente en el

incidente. En un sentido general, el área de trabajo alrededor de un incendio forestal.

Línea de tormenta

Una banda estrecha y organizada de tormentas eléctricas activas, a menudo precediendo a un frente frío.

Línea larga

Un cable, de 50 pies de longitud o más (15 m o más), que puede estar equipado con un cable eléctrico para activar el gancho o ganchos de carga.

Líneas Isochrone

Líneas en un mapa que muestran la evolución del incendio en tiempo constante; la ubicación pronosticada o cartografiada del frente del incendio en el tiempo.

Liquidación

Las medidas adoptadas para extinguir un incendio forestal o parte de un incendio forestal después de que se haya contenido por completo.

Llamarada

Un aumento súbito y localizado de la intensidad del fuego frontal dentro o a lo largo del perímetro del incendio que requiere un ajuste temporal de la acción de supresión para evitar una posible condición de explosión. A diferencia de una explosión, una llamarada es de duración relativamente corta y no cambia radicalmente los planes de control existentes.

Llave de acoplamiento de manguera

Una herramienta especial para apretar o aflojar los acoplamientos de manguera con rosca de oreja externa y la conexión de accesorios.

Lluvia

Precipitación en forma de gotas de agua líquida. La unidad de medida recomendada es el milímetro (mm).

Lobo Solitario

Se refiere a un avión cisterna que realiza las descargas sin la supervisión inmediata de un avión guía.

Localizador de línea de control

Una persona que selecciona y marca la ubicación de una línea de control.

Logística

Proporcionar recursos y otros servicios de apoyo al manejo de incidentes.

Longitud de compuerta

La distancia realmente cubierta por la carga de una sola compuerta en el suelo.

Longitud de llama

La longitud de las llamas medida a lo largo de su eje en el frente del incendio; la distancia entre la punta de la altura de la llama y el punto medio de la profundidad de la llama en la superficie del suelo. La longitud de la llama es un indicador aproximado de la intensidad del fuego en la cabeza.

Mando del Incidente

Responsable de la gestión integral del incidente y consiste del Comandante del Incidente, ya sea mando único o unificado, y cualquier personal de apoyo asignado.

Manejador

Individuos dentro de la unidad organizativa del Sistema de Comando de Incidentes a los que se les asignan responsabilidades de gestión específicas (por ejemplo, Manejador del Área de Espera o Manejador del Campamento).

Manejador de base de ala fija (FWBM)

La persona responsable de la supervisión y coordinación de una base de ala fija.

Manejador de Helibase (HEBM)

La persona responsable de controlar los despegues y aterrizajes de helicópteros en una helibase, de gestionar los helicópteros asignados a la helibase, los suministros, la mezcla y la carga de retardante para incendios.

Manejador de Helipunto (HESM)

La persona responsable de la gestión de todos los recursos asignados a un helipunto.

Manejador de la Base/Campamento (BCMG)

La persona responsable de los servicios sanitarios y de gestión de las instalaciones de la Base o el Campamento asignado.

Manejador de Recepción/Distribución (RCDM)

La persona responsable de recibir y distribuir todos los suministros y equipo (excepto los recursos primarios) y del servicio y reparación de herramientas y equipo.

Manejador del Área de Espera (STAM)

La persona responsable de la gestión de todas las

actividades dentro de un Área de Espera.

Manejo de combustible

La manipulación y/o reducción planificada de los combustibles forestales vivos o muertos para cumplir objetivos de manejo forestal y otros objetivos de uso de la tierra (por ejemplo, reducción del peligro, con fines silvícolas, mejora del hábitat de la vida silvestre) mediante el uso del fuego prescrito, medios mecánicos, químicos o biológicos; y/o cambio en la estructura del rodal y la composición de las especies.

Manejo de emergencias

La gestión de emergencias relativas a todos los peligros, incluidas todas las actividades y medidas de gestión de riesgos relacionadas con la prevención y mitigación, preparación, respuesta y recuperación.

Manejo de emergencias/Personal de respuesta

Incluye a los gobiernos federal, provinciales, territoriales y locales, las Primeras Naciones, las organizaciones del sector privado, los propietarios y operadores de infraestructura crítica, las organizaciones no gubernamentales y todas las demás organizaciones y personas que asumen una función de manejo de emergencias. También conocido como personal de respuesta a emergencias.

Manejo de incendios en el paisaje

Es la integración y la aplicación del control de incendios a múltiples escalas, incluida la escala de nivel predial, la escala comunitaria (interfaz urbano-forestal) y el paisaje más allá de la escala de interfaz. El manejo de incendios en el paisaje ayuda a los administradores de incendios y a las comunidades a encontrar enfoques eficaces en función de los costos para prevenir incendios no deseados, así como a mantener regímenes de fuego deseables. Cuando se producen incendios, el manejo de incendios en el paisaje proporciona el marco para: 1) evaluar si los efectos serán perjudiciales o benéficos; 2) sopesar los beneficios y riesgos relativos de las diferentes situaciones; y 3) responder adecuadamente en función de los objetivos de manejo.

Manejo de incidentes

El amplio espectro de actividades y organizaciones que proporcionan operaciones, coordinación y apoyo eficaces y eficientes aplicados a todos los niveles de gobierno, utilizando recursos gubernamentales y no gubernamentales para planificar, responder y recuperarse de un incidente, independientemente de su causa, tamaño o complejidad. (Gestión de intervención)

Manejo del fuego forestal

Las actividades relacionadas con la protección de las personas, los bienes y las zonas forestales contra los incendios forestales y la utilización de quemas prescritas para el logro de objetivos de manejo forestal y otros objetivos de utilización de la tierra, todo ello realizado de manera que se tengan en cuenta criterios ambientales, sociales y económicos.

Manejo del humo

El acto de calendarizar y llevar a cabo un programa de quemas prescritas bajo prescripciones de quema y técnicas de quema predeterminadas, con el fin de minimizar los impactos adversos de la producción de humo resultante en zonas sensibles al humo.

Manejo por objetivos

Un enfoque de gestión que implica un proceso de cinco pasos para lograr el objetivo del incidente. El enfoque de manejo por objetivos incluye lo siguiente: establecer objetivos generales del incidente; elaborar estrategias basadas en los objetivos generales del incidente; elaborar y emitir asignaciones, planes, procedimientos y protocolos; establecer tácticas o tareas específicas y medibles para diversas actividades funcionales de manejo de incidentes y dirigir los esfuerzos para lograrlas, en apoyo de las estrategias definidas; y documentar los resultados para medir el desempeño y facilitar la adopción de medidas correctivas.

Manguera Forestal

Transporta el agua bajo presión positiva y a veces negativa desde la unidad de bombeo de incendios hasta la salida, normalmente fijada con acoplamientos o conectores estandarizados. Se clasifica como manguera percolante o no percolante.

Manguera forestal con filtración

Una manguera de incendios forestales autoprotegida con características de humectación o remojo que permiten que el material de la manguera se sature cuando se transporta el agua para ayudar a evitar que se queme.

Manguera forestal que no filtra

Manguera para incendios forestales sin características de humectación o empapado

Manifiesto de carga

Un documento proporcionado al Piloto al mando antes del vuelo que enumera toda la carga, cantidades y pesos, esto incluye un manifiesto de pasajeros con nombres, lista de equipos y suministros e identifica todas las mercancías peligrosas a bordo por su nombre

común, nombre propio de la nave, número de UN, clase, cantidad y peso para no exceder la carga útil de la aeronave.

Mapa de evolución del incendio

Un mapa que se mantiene para mostrar en determinados momentos la ubicación del perímetro del incendio y los focos secundarios, el despliegue de recursos y las actividades de extinción de incendios (por ejemplo, la construcción de una brecha cortafuego).

Mapa de ocurrencia de incendios

Un mapa utilizado por el personal de control de incendios para localizar y trazar los incendios forestales detectados, activos y extinguidos.

Mapa del tiempo

Un mapa o carta que representa las condiciones meteorológicas en un área geográfica específica en un momento determinado.

Marco para el manejo del riesgo/Gestión del riesgo

Conjunto de componentes que proporcionan los fundamentos y las disposiciones organizativas para diseñar, aplicar, supervisar, examinar y mejorar continuamente la gestión de riesgos en toda la organización.

Margen de seguridad

El tiempo que necesitan los combatientes para llegar a una zona de seguridad antes de que el fuego los alcance.

Masa de aire

Un término meteorológico que se refiere a una extensa masa de aire dentro de la cual las condiciones de temperatura y humedad en un plano horizontal son esencialmente uniformes.

Mecánico de motor pequeño (SMEC)

La persona responsable de la reparación y el mantenimiento de los pequeños motores que accionan los equipos de extinción de incendios, como las bombas portátiles, las motosierras, etc.

Meteorólogo de Incidentes (IMET)

La persona responsable del apoyo meteorológico in situ a un incidente.

Método del reloj

Un medio para referenciar un objetivo o punto utilizando las manecillas del reloj.

Mezcla de carga

El proceso de añadir manualmente un agente supresor a otro para desarrollar el producto final. La dosificación puede implicar un polvo y un líquido o dos líquidos. En el caso de las espumas, es el proceso de verter manualmente el concentrado de espuma en el agua para hacer una solución de espuma. La espuma se produce cuando la solución se bombea por una manguera y sale por un aspersor de espuma. Para los retardantes de incendios es el proceso de añadir polvo a una cantidad medida de agua y agitarla mecánicamente para producir el retardante de incendios.

Mezclador de carga

El contenedor en el que se hace la dosificación. En las operaciones de mezclado del retardante, se trata de un tanque, generalmente de 4550 litros (1.000 galones), en el que el retardante en polvo y el agua se mezclan por medios mecánicos para producir el producto final.

Minisonda de observación

Un método de construcción de un perfil de temperatura vertical determinado por los datos de temperatura del aire que se telemetrían continuamente a una unidad receptora portátil en la superficie de la tierra a partir de un paquete de sensores transmisores instalados en un globo de elevación libre.

Mitad y mitad

Una descarga hecha paralelamente a una referencia dada con la mitad de la descarga cubriendo la referencia y la otra mitad de la descarga fuera de ella.

Mitigación

Las medidas adoptadas para reducir el impacto de los desastres a fin de proteger las vidas, los bienes, el medio ambiente y reducir los daños económicos.

Mochila aspersora

Un contenedor de agua portátil, equipado con correas de transporte, manguera de descarga y bomba de mano que se lleva en la espalda; se utiliza para aplicar agua en las operaciones de supresión y liquidación. Se clasifican como a) colapsables (generalmente con depósito de hule) para reducir el espacio necesario para el almacenamiento y el transporte. b) rígidas (con depósito de plástico rígido o de metal).

Modelo canadiense de simulación de incendios forestales

Un modelo determinístico de simulación del crecimiento de los incendios forestales basado en el Sistema Canadiense de Clasificación del Peligro de

<https://glossary.cifffc.ca>

Incendios Forestales. El modelo calcula el comportamiento espacial del fuego y los resultados de la propagación, tomando en cuenta las entradas de combustible, topografía y tiempo atmosférico.

Modelo de crecimiento elíptico del incendio

Un modelo de un incendio de origen puntual y de ignición libre con una forma elíptica. Se asume que los combustibles son uniformes y constantes, la topografía es homogénea, el viento es constante pero no llega a celeridad y que no hay supresión del mismo.

Movilización

El proceso y los procedimientos utilizados por todas las organizaciones -federales, provinciales/territoriales, regionales y locales- para activar, reunir y transportar todos los recursos que han sido solicitados para responder o apoyar un incidente.

Muéstrame la trayectoria!

Un trayectoria simulada hecha sobre un objetivo por el avión guía para indicar el objetivo y la trayectoria al avión cisterna.

Multi-gancho

Un sistema de múltiples ganchos que permite el transporte de cargas separadas.

Nivel de cobertura

Representa el volumen de retardante en galones de EE.UU. sobre un área de cien pies cuadrados (9.24 m²). Por ejemplo, el nivel de cobertura 4 equivale a una tasa de aplicación de 4 galones de EE.UU.(15.14 L) por 100 pies cuadrados de superficie (9.24 m²).

Nivel de preparación Institucional (NPI)

Determinado diariamente por los oficiales de guardia provinciales/territoriales/ y se registra como insumo de cada institución al Informe de Situación Nacional del CIFFC. El Nivel de Preparación Institucional (NPI) se determina mediante una evaluación de los siguientes criterios: Peligro de Incendio de la Institución, Carga de Incendios Actual, Carga de Incendios Prevista (a 7 días), Nivel de Recursos de la Institución y Capacidad de la Institución para Responder a las Solicitudes de Recursos del CIFFC. El NPI se proporciona como conocimiento de la situación para apoyar y ayudar a la planificación de decisiones de intercambio de recursos entre Instituciones y para ayudar a determinar el Nivel de Preparación Nacional.

Nivel de Preparación Nacional (NPL)

Los Niveles de Preparación Nacional van del más bajo (1) al más alto (5) y son un indicador general de la actividad de los incendios forestales, así como de la

demanda y disponibilidad de recursos. A medida que aumentan los niveles de preparación, también lo hace la demanda de movilización de recursos de supresión entre las agencias. Los Niveles Nacionales de Preparación dependen de las condiciones meteorológicas y del combustible, de la actividad actual y potencial de los incendios y de la disponibilidad de recursos de supresión en todo el país.

Nivel de protección

La cantidad de esfuerzo que una organización de manejo de incendios está dispuesta a realizar para responder a los incendios forestales basándose en los objetivos de manejo de tierras y recursos de la organización.

Nubes de tormenta

Un término popular para una formación de nubes cumulonimbus asociada a una tormenta eléctrica. Se caracteriza por una gran columna vertical coronada por una cabeza en forma de hongo o yunque.

Nuevo blanco/Nuevo Objetivo

Indicación de que se ha seleccionado un nuevo objetivo y/o un nuevo recorrido de del avión cisterna seguido de la descripción del nuevo objetivo.

Objetivo ahora!

Una señal de voz del avión guía en una entrada o "muéstrame" la ubicación del objetivo.

Objetivos del incidente

Declaraciones de orientación y dirección necesarias para seleccionar la(s) estrategia(s) apropiada(s), y la dirección táctica de los recursos. Los objetivos de los incidentes se basan en expectativas realistas de lo que se puede lograr cuando se han desplegado eficazmente todos los recursos asignados. Los objetivos de los incidentes deben ser alcanzables y medibles, pero suficientemente flexibles para permitir alternativas estratégicas y tácticas.

Observación de Radiosonda

Método para determinar la velocidad y dirección del viento, la temperatura del aire, la humedad relativa y la presión atmosférica a diversos niveles en la atmósfera en las proximidades de una estación de observación mediante el seguimiento de un paquete de sensores transmisores a bordo de un globo con un radiogoniómetro o por radar. La observación con radiosonda se utiliza comúnmente para determinar la estabilidad atmosférica y para construir perfiles verticales de temperatura y del viento.

Observador

Una persona competente y de confianza situada en una posición ventajosa que tiene la responsabilidad de vigilar los cambios en el comportamiento de los incendios para reducir el riesgo de atrapamiento a los combatientes e informar de dichos cambios a su supervisor. Ver VACRZ.

Observador de campo (FOBS)

La persona responsable de recoger información sobre el estado del incidente a partir de las observaciones personales en el mismo y de proporcionar esta información a la función activada correspondiente o a otros recursos.

Observador de detección aérea

Una persona asignada específicamente a la detección de incendios forestales desde una aeronave.

Ocurrencia de incendios

El número de incendios iniciados en una zona determinada durante un período de tiempo determinado.

Oficial

El título del Sistema de Comando de Incidentes para el personal responsable de las posiciones del Personal General: Seguridad, Enlace o Información.

Oficial de Ataque Aéreo (AAON)

Persona responsable de dirigir, coordinar y supervisar una operación de extinción de incendios que incluye el uso de aeronaves para descargar retardantes o supresores de incendios.

Oficial de enlace (OE)

Un miembro del Personal de Mando encargado de coordinarse con los representantes de las instituciones de cooperación y asistencia.

Oficial de Enlace Internacional (INLO)

Un representante de los Participantes Remitentes situado en el Centro de Incendios Forestales de la Autoridad Coordinadora Receptora o en el Centro de Incendios Forestales de los Participantes Receptores, en quien se ha delegado la autoridad para tomar decisiones sobre asuntos que afecten a todos los recursos de los Participantes Remitentes en el país de los Participantes Receptores. El INLO reporta directamente a la Autoridad Coordinadora de los Participantes Remitentes.

Oficial de Información (OI)

Un miembro del Personal de Mando responsable de interactuar con el público y los medios de comunicación y/o con otras instituciones relacionadas con necesidades de información del incidente. Sólo hay un Oficial de Información por incidente. El Oficial de Información puede tener asistentes.

Oficial de Inteligencia

El Oficial de Inteligencia es responsable de gestionar la información interna, la inteligencia y los requisitos de seguridad operativa en apoyo de las actividades de manejo de incidentes. Estas pueden incluir actividades de seguridad de la información y actividades de seguridad operacional, así como la compleja tarea de garantizar que la información sensible de todo tipo (por ejemplo, información clasificada, información sensible para la aplicación de la ley, información sujeta a derechos de propiedad o información sujeta a controles de exportación) se gestione de forma que no solo se salvaguarde la información, sino que también se garantice que llegue a quienes necesitan acceder a ella para desempeñar sus misiones de forma eficaz y segura.

Oficial de seguridad (OS)

Un miembro del Personal de Comando encargado de monitorear las respuestas a las operaciones y asesorar al Comandante del incidente sobre las situaciones relacionadas con la seguridad de las operaciones, incluyendo la salud y la seguridad del personal.

Operador de carro motobomba (ENOP)

La persona responsable del uso seguro y eficiente de un carro motobomba en un incidente

Operador de infrarrojo (IROP)

La persona responsable de las operaciones de escaneo y mapeo en infrarrojo, cuando se asigna.

Operador de Maquinaria Pesada (HEOP)

La persona responsable de la operación segura y eficiente de maquinaria pesada en un incidente.

Operador de Radio/Radio-operador (RADO)

La persona responsable de transmitir información precisa y oportuna a través de las comunicaciones de radio del incidente. También se le puede pedir que documente todas las comunicaciones y que se asegure de que los recursos se reporten periódicamente.

Operador del Dispensador de "bolas de ping pong" (PLDO)

La persona responsable de utilizar el Dispensador de "bolas de ping pong" para las operaciones de ignición

aérea.

Orbita y dirige

Una técnica por la cual el avión guía vuela alrededor del incendio e identifica verbalmente los objetivos o referencias para los aviones cisterna.

Organización de Apoyo al Incidente

Incluye cualquier apoyo externo proporcionado a un incidente. Ejemplos de ello serían los Centros de Despacho de la Institución, Aeropuertos, Centros de Movilización, etc.

Organizaciones preparadas

Los grupos que proporcionan coordinación interinstitucional para las actividades de manejo de incidentes domésticos en un contexto que no sea de emergencia. Las organizaciones preparadas pueden incluir a todas las instituciones con un papel en el manejo de incidentes para actividades de prevención, preparación, respuesta o recuperación. Representan una amplia variedad de comités, grupos de planificación y otras organizaciones que se reúnen y coordinan para garantizar el nivel adecuado de planificación, formación, equipamiento y otros requisitos de preparación dentro de una jurisdicción o zona.

Origen del incendio

El lugar o lugares dentro del perímetro del fuego donde se produjo la ignición por primera vez.

Pala Forestal

Un tipo de pala diseñada específicamente para su uso en la construcción de una línea de fuego, con una hoja cónica con ambos bordes afilados. Se utiliza para raspar, cavar, arrancar, lanzar y cortar.

Paracargo

La porción de carga aérea que se entregará por paracaídas.

Partes de un incendio forestal

Descripciones de áreas específicas de un incendio que se nombran en relación con la dirección de la propagación del fuego, incluyendo el perímetro, el borde del incendio, la cabeza, la retaguardia, el flanco (s), los dedos, las bahías, las islas, el punto de origen y el foco secundario.

Pasajero profesional

Una persona que toma un papel activo para asegurar que un vuelo se lleve a cabo de la manera más segura posible.

Pase de lado

Cuando no se pueden hacer trayectorias de descargas volando hacia abajo de la pendiente, se puede construir la línea usando descargas parciales lanzadas a 90 grados con respecto de dicha pendiente.

Paso a la izquierda o derecha

1) Una instrucción para descargar paralelamente a una descarga previa con un punto de inicio especificado y un ajuste lateral (por ejemplo: "Paso 1 ancho de descarga a la izquierda y conectar y extender"). 2) Una instrucción para corregir la línea final a la izquierda o a la derecha y mantener el mismo rumbo. Cuánto se tiene que mover la descarga, a la izquierda o la derecha, se refiere normalmente al ancho de descarga.

Patrón de detección

Un plan de vuelo predeterminado para las aeronaves de detección.

Patrullar

(1) Inspeccionar una sección de una línea de control o una porción del perímetro del incendio para prevenir el escape del mismo; (2) Recorrer una ruta determinada para inspeccionar, prevenir, detectar y suprimir incendios.

Pavesa

Un pedazo de material en llamas o en brasa capaz de actuar como una fuente de ignición.

Peligro de incendio

Término general para describir el comportamiento potencial del fuego, sin tener en cuenta el estado del contenido de humedad del combustible influido por el tiempo atmosférico, y/o la resistencia a la construcción de una brecha cortafuego para un tipo de combustible determinado. Puede expresarse en sentido absoluto (por ejemplo, la hierba madura es un peligro de incendio) o comparativo (por ejemplo, la tala de árboles es un peligro de incendio mayor que un bosque caducifolio). Esta evaluación se basa en las características físicas del combustible (por ejemplo, disposición del combustible, carga de combustible, condición de la vegetación herbácea, presencia de combustibles de escalera).

Peligro de incendio

Término general utilizado para expresar una evaluación de los factores fijos y variables del ambiente de fuego, los cuales determinan la facilidad de ignición, la tasa de propagación, la dificultad del control y el impacto del fuego.

Pendiente

La inclinación hacia arriba o hacia abajo de la superficie de la tierra (es decir, la desviación del terreno con respecto a un terreno plano). Se expresa comúnmente como porcentaje. Numéricamente es igual a la elevación vertical dividida por la distancia horizontal y luego multiplicada por 100.

Pendiente Azimut

La dirección de la pendiente ascendente, 180 grados opuesta a la exposición de la pendiente.

Pendiente Equivalente a la velocidad del viento

Un enfoque utilizado en el Sistema Canadiense de Comportamiento de Incendios Forestales, donde el efecto de la pendiente en la propagación del fuego con viento cero, es dado por un valor en unidades de velocidad del viento.

Pérdida de la línea

Cualquier parte de una línea de control que no pueda detener la propagación de un incendio

Pérdida por fricción (de la manguera)

Reducción de la eficiencia de una manguera contra incendios (la cantidad de presión de agua que se pierde) debido a la resistencia entre la pared interior de la manguera y el agua que fluye a través de ella. Los factores que afectan la pérdida de fricción son la velocidad del agua, la rugosidad del revestimiento interior y el diámetro de la manguera.

Perfil de temperatura vertical

Una gráfica de la temperatura actual del aire contra la altura sobre la superficie de la tierra; más comúnmente determinada por una observación con radiosondeo.

Perfil vertical de los vientos de altura

Una gráfica de los vientos de altura contra la elevación sobre la superficie de la tierra; comúnmente determinados por una observación de radiosondeo.

Perímetro del incendio

Todo el borde exterior de un incendio.

Periodo de mayor actividad del incendio

El periodo de las 24 horas en que los incendios forestales son más activos. Típicamente, esto ocurre desde el mediodía hasta el atardecer, aunque varía con la latitud y la época del año.

Período operacional

El tiempo programado para ejecutar un conjunto determinado de acciones de operación, tal como se especifica en el Plan de Acción del Incidente. Los períodos operacionales pueden ser de distinta duración, aunque normalmente duran de 12 a 24 horas.

Permanecer en posición

Una instrucción al avión cisterna para proceder a un lugar designado y esperar un nuevo despacho.

Personal de Comando/Personal de Mando

El Personal de Comando está compuesto por el Oficial de Información, el Oficial de Seguridad y el Oficial de Enlace. Se reportan directamente al Comandante del Incidente. Pueden tener un Asistente(s), según sea necesario.

Personal General

Un grupo de personas de manejo de incidentes organizado según la función que informa al Comandante de Incidente. El Personal General normalmente está compuesto por el Jefe de la Sección de Operaciones, el Jefe de la Sección de Planificación, el Jefe de la Sección de Logística y el Jefe de la Sección de Finanzas/Administración. Puede establecerse un Jefe de Inteligencia/Investigaciones, si es necesario, para satisfacer las necesidades del Manejo del incidente.

Pinza para manguera

Un dispositivo para prensar usado para detener el flujo de agua en una manguera.

Pipa

Un vehículo utilizado para transportar agua hacia una línea de fuego para llenar los tanques de relevo portátiles y así proporcionar un suministro continuo de agua.

Plan de Acción del Incidente (IAP)

Un plan oral o escrito que contiene los objetivos generales que reflejan la estrategia general para manejar un incidente. Puede incluir la identificación de recursos y las asignaciones operacionales. También puede incluir anexos que proporcionen orientación e información importante para el manejo del incidente durante uno o más períodos operacionales.

Plan de manejo de incendios

Una declaración de política y acciones prescritas con respecto a un área específica (puede incluir mapas, gráficos y datos estadísticos).

Plan de Operaciones de Emergencia

El plan en curso mantenido por diversos niveles jurisdiccionales para responder a una amplia variedad de peligros potenciales.

Plan de pre-ataque

Un plan que detalla la estrategia y las tácticas de supresión de incendios predeterminadas que se desplegarán después de que se produzca un incendio en una unidad de manejo determinada. Un plan previo al ataque contiene datos sobre los tipos de combustible y las condiciones topográficas, incluidas las brechas cortafuego, las rutas de acceso y los tiempos de traslado, las fuentes de abastecimiento de agua, los lagos aptos para aviones cisterna y los helipuertos existentes. También incluye información sobre la ubicación y/o las líneas de control propuestas (incluidos los tipos y el número de recursos de extinción de incendios que pueden ser necesarios y las tasas de rendimiento para la apertura de brechas cortafuego y las posibles limitaciones), las bases y los campamentos, los helipuertos y las prioridades de construcción y/o mejora de las instalaciones de supresión.

Planificación del manejo de incendios

El proceso de gestión sistemática, tecnológica y administrativa para determinar la organización, las instalaciones, los recursos y los procedimientos necesarios para proteger a las personas, los bienes y las zonas forestales contra los incendios y utilizar el fuego para lograr objetivos de manejo forestal y otros objetivos de uso de la tierra.

Plataforma de carga

Una plataforma reforzada en una base de retardante sobre la que se parquean los aviones cuando se cargan con retardante.

Pluviómetro

El nombre general de los instrumentos diseñados para medir la cantidad de lluvia que ha caído. Tanto los pluviómetros que registran como los que no, se utilizan comúnmente en las estaciones meteorológicas de incendios.

Porcentaje de control

El porcentaje de un incendio que ha sido contenido con el uso de barreras mecánicas, de manguera o naturales con valores posibles entre 0 y 100%.

Potenciador del agua

Un producto que depende principalmente del agua que contiene para el combate de los incendios forestales.

Estos productos contienen polímeros u otros espesantes para mejorar el rendimiento; a) ayudan a la adherencia a los combustibles, b) permiten la acumulación de una capa húmeda gruesa y protectora, y c) minimizan la desviación durante la aplicación aérea.

Precipitación

Cualquiera o todas las formas de agua, ya sea líquida (por ejemplo, lluvia o llovizna) o sólida (por ejemplo, nieve o granizo), que caen de la atmósfera y llegan al suelo. El término más común "lluvia" también se utiliza en este sentido para incluir no sólo la cantidad de lluvia, sino también el equivalente en agua de la precipitación congelada. Precipitación es el término comunmente utilizado.

Precisión de la descarga

La evaluación de la descarga de un avión cisterna en relación con el objetivo.

Prenda de una sola capa de tejido

Prenda de protección construida con un solo tejido (sin incluir el forro o la entretela). Una prenda de una sola capa es aquella que no puede separarse fácilmente en sus principales componentes. Nota: La tela para prendas de una sola capa se recibe en estado terminado del proveedor o de quien le dio el acabado. Por ejemplo, las prendas de vestir hechas de telas adheridas, telas laminadas, telas recubiertas, telas dobles y telas acolchadas se consideran prendas de una sola capa.

Preparación

Acciones que implican una combinación de planificación, recursos, capacitación, ejercicio y organización para crear, mantener y mejorar las capacidades operacionales. La preparación es el proceso de identificar al personal, la capacitación y el equipo necesarios para una amplia gama de posibles incidentes, y de elaborar planes específicos para cada jurisdicción con el fin de proporcionar capacidades cuando se necesiten para un incidente.

Prescripción de quema

Una declaración y/o lista escrita en la que se definan los objetivos que deben alcanzarse con una quema prescrita, así como las condiciones de quema en las que se permitirá que el fuego arda; se expresa generalmente como rangos aceptables de diversos parámetros y contiene el límite de la zona geográfica que se pretende quemar.

Presión atmosférica

La fuerza gravitatoria ejercida por una columna de aire

que se extiende desde el punto de interés hasta los límites exteriores de la atmósfera. La unidad de medida recomendada es el kilopascal (kPa), aunque el milibar (mb) ha sido la unidad de medida más común.

Presupresión

Las actividades de control de incendios antes de que se produzca un incendio se refieren a la organización, la capacitación y el manejo de un grupo de combatientes de incendios forestales y la adquisición, el mantenimiento y la inspección de las mejoras, el equipo y los suministros para asegurar una supresión eficaz de los incendios.

Prevención

Medidas adoptadas para evitar que se produzcan consecuencias negativas asociadas a una amenaza determinada; las actividades de prevención pueden incluirse como parte de la mitigación.

Prevención de incendios

Actividades dirigidas a reducir la incidencia de incendios; incluye la educación pública, la aplicación de la ley, el contacto personal y la reducción de los peligros y riesgos de incendio.

Primeras Naciones o Pueblos Originarios

Término amplio para los primeros pobladores de Canadá, con registro o sin registro, pero no incluye a los pueblos inuit o metis de Canadá.

Probabilidad

Probabilidad de que ocurra un evento.

Profundidad de llama

El ancho de la zona en la que se producen llamas continuas detrás del borde de un frente de incendio.

Profundidad de quema (DOB)

La reducción del grosor del suelo forestal debido al consumo por el fuego. La unidad recomendada son los centímetros (cm).

Pronóstico del tiempo atmosférico

Una predicción del estado futuro de la atmósfera, preparada específicamente para satisfacer las necesidades del manejo de incendios -operaciones de supresión y quemas prescritas-. Los dos tipos de predicción más comunes son: El pronóstico meteorológico de zona o área, el cual se emite de manera regular durante la temporada de incendios para una región geográfica particular y/o una o más estaciones meteorológicas de incendios. Estas regiones se delimitan considerando el tiempo

atmosférico y los incendios y/o con base en consideraciones administrativas. Se emite un pronóstico meteorológico puntual que se ajusta a la hora, la topografía y el tiempo de un lugar específico durante la temporada de incendios o de un lugar específico para quemas prescritas. Estos pronósticos se emiten a petición y son más detallados, oportunos y específicos que los pronósticos meteorológicos de zona o área.

Pronóstico puntual del tiempo atmosférico

Un pronóstico especial emitido para ajustarse a la hora, la topografía y el clima de un incidente específico. Estos pronósticos se emiten a petición del organismo usuario y son más detallados, oportunos y específicos que los pronósticos de zona. Por lo general, se requieren observaciones meteorológicas in situ o una observación cercana y representativa para que se emita un pronóstico.

Proporción de copas quemadas (CFB)

La proporción de las copas de los árboles involucradas en el incendio en una área determinada. Entre el 10 y el 89 por ciento se considera un incendio de copa intermitente, mientras que más del 90 por ciento es un incendio de copa continuo.

Proporción de mezcla

La proporción de espuma o concentrado retardante con respecto al agua. Espuma expresada en porcentaje. Retardante expresado en proporción.

Protección Forestal

La rama de la silvicultura que se ocupa de la prevención y el control de los daños a los bosques por incendios, los insectos, las enfermedades y otros agentes nocivos.

Puesto de mando

Véase Puesto de Mando del Incidente.

Puesto de Mando del Incidente (ICP)

El lugar en campo, el lugar de los hechos, en el que se realizan las funciones de Mando del incidente a nivel táctico primario. El Puesto de Comando del Incidente (PCI) puede estar ubicado junto con la Base del Incidente o en otras instalaciones del incidente..

Puestos de supervisión

Un término colectivo para todos los puestos, sin incluir las brigadas. Incluyen los puestos de supervisión así como los recursos individuales.

Pulaski

Una herramienta combinada de corte y zanjeo, que combina una hoja de hacha de un solo filo con una hoja de zanjeo estrecha como un azadón angosto, ajustada a un mango recto. Útil para arrancar raíces o hacer zanjas en suelos orgánicos.

Punto caliente

1) Una zona particularmente activa de un incendio; 2) Una pequeña área de combustión incandescente, que puede tener humo situada en el perímetro del incendio o dentro de él; término que se utiliza comúnmente durante la etapa de liquidación de un incendio; 3) Una detección por satélite de un área con llamas activas.

Punto de anclaje

Una ubicación ventajosa, generalmente una barrera para evitar la propagación del fuego, desde la cual inicia o termina la construcción de una línea de control. Se utiliza para minimizar la posibilidad de ser flanqueado (o rebasado) por el fuego mientras se construye la línea. Ver VACRZ (Vigilancia-Punto de Anclaje-Comunicaciones-Rutas de Escape-Zonas de seguridad).

Punto de carga/descarga

Un lugar predefinido donde se entregará, almacenará o recogerá personal, equipos y suministros. Suelen estar numerado secuencialmente.

Quema bajo dosel

Quema prescrita bajo el dosel del bosque sin la participación de los combustibles del dosel

Quema de desechos

Quema intencional de desechos en una unidad de terreno designada, donde el combustible no ha sido apilado o amontonado y donde se permite que el fuego se propague libremente por toda el área.

Quema de ensanche

Operación de supresión de incendios en la que el fuego se establece a lo largo del borde interior de una línea de control o barrera natural para consumir combustible no quemado entre la línea y el perímetro del fuego, reforzando así la línea existente y acelerando el esfuerzo de control. Generalmente una operación rutinaria limitada y de pequeña escala, en contraposición con el contrafuego

Quema de Islas

Una operación de supresión de incendios en la que el fuego se establece para consumir islas de combustible no quemado dentro del perímetro del incendio, generalmente durante las operaciones de liquidación.

Quema de residuos

La quema de residuos resultantes específicamente de las operaciones de cosecha de madera.

Quema en Retroceso

Una forma de ataque indirecto en la que se establece una quema extensa a lo largo del borde interior de una línea de control o barrera natural, normalmente a cierta distancia del incendio y aprovechando las corrientes de aire para consumir combustibles entre la quema y el incendio y con ello detener o retrasar el progreso del frente del incendio.

Quema fuera de los límites

Una ampliación no planificada pero aceptable de la zona destinada a ser tratada con el fuego prescrito, que no afecta en gran medida a ningún valor e implica un mínimo de esfuerzo de supresión.

Quema para reducción de riesgos

La quema de combustibles superficiales, frecuentemente pastos, con baja intensidad para reducir la carga de combustible y la intensidad potencial del fuego.

Quema prescrita

La aplicación deliberada, planificada y experta del fuego en una zona determinada, por parte de personal autorizado y de acuerdo con cierta política y directrices para lograr el manejo forestal predeterminado u otros objetivos de uso de la tierra. Véase Uso del fuego.

Radiación

Transmisión del calor en forma de energía radiante, es decir, en línea recta y en todas las direcciones.

Rama

El nivel organizativo que tiene la responsabilidad funcional o geográfica de los principales aspectos de las operaciones de un incidente. Una Rama está situada organizativamente entre el Jefe de la Sección y la División o Grupo de la Sección de Operaciones, y entre la Sección y las Unidades de la Sección de Logística. Las Ramas se identifican mediante el uso de números romanos o por su nombre funcional.

Rama de apoyo

Una Rama de la Sección de Logística encargada de proporcionar personal, equipo y suministros para apoyar las operaciones en los incidentes. Incluye las Unidades de Suministros, Instalaciones y Apoyo Terrestre.

Rama de servicios

Una Rama de la Sección de Logística responsable de las actividades de servicios en el incidente. Incluye las Unidades de Comunicaciones, Médica y de Alimentos.

Rampa de carga

Rampa utilizada para el embarque y desembarque de equipos a bordo de las aeronaves

Rango de comportamiento del fuego

Una escala de clasificación para describir el comportamiento del fuego basada en un conjunto de indicadores visuales.

Rastrillo forestal

Una combinación de rastrillo y herramienta de corte de mango largo, cuya hoja está formada por una hilera de dientes afilados. Es útil para abrir zanjas, raspar y cortar, especialmente en hojas, acículas de pino y humus.

Re-certificación

Evaluación continua o periódica de la capacidad de una persona para demostrar su competencia y mantenerse al día en un puesto o función específicos.

Reasignación

Un cambio de asignación de un objetivo o de un fuego a otro.

Recarga

Una instrucción al avión de carga en tierra para que se dirija a una base de aviones designada para obtener más retardante y volver al mismo incidente para otra descarga. El término dado a un avión cisterna se refiere a la recarga con más agua en la fuente de agua predeterminada.

Reconocimiento del incendio

Reconocimiento de un incendio y sus alrededores por cualquier medio para obtener información sobre el mismo.

Recuperación de la humedad relativa

El aumento de la humedad relativa durante el período nocturno a niveles cercanos a la saturación (100 por ciento). La recuperación de la humedad relativa indica un aumento del contenido de humedad del combustible fino y una disminución de la intensidad del fuego.

Recurso Exportable

El número de recursos que una agencia controla y que

cumplen todas las Normas de Intercambio Interinstitucional de Tipo y Clase.

Recurso singular

Un individuo, un equipo y su complemento de personal, o una brigada/equipo de individuos con un supervisor de trabajo identificado que puede ser utilizado en un incidente.

Recurso temporal

El nivel de base, o nivel de complemento temporal para cada tipo de recurso especificado. Las cifras comunicadas reflejan los niveles de inventario planeados.

Recursos

El personal y los principales elementos de equipo, suministros e instalaciones disponibles o potencialmente disponibles para su asignación a operaciones de incidentes y para los que se mantiene un status. Los recursos se describen por tipo y categoría y pueden utilizarse en apoyo operativo o en capacidades de supervisión en un incidente o en un centro de operaciones de emergencia.

Recursos asignados

Los recursos que se registraron y a los cuales se les asignaron tareas en un incidente.

Recursos de apoyo

Recursos no tácticos bajo la supervisión de las Secciones de Logística, Planificación o Finanzas/Administración, o del Staff de Comando.

Recursos despachados

Los recursos despachados a un incidente.

Recursos Disponibles

El número de recursos sustituibles disponibles actualmente. Se espera que este número cambie a lo largo de la temporada debido a la demanda de recursos internos.

Recursos disponibles

Los recursos asignados a un incidente que se registran y están disponibles para una asignación; normalmente se encuentran en un Área de Espera.

Recursos fuera de servicio

Recursos asignados a un incidente pero incapaces de responder por razones mecánicas, de descanso o personales.

Recursos para el ataque inicial

<https://glossary.cifc.ca>

Recursos para el combate de incendios forestales, fundados y organizados específicamente para el objetivo principal de llevar a cabo el ataque inicial de los incendios forestales.

Recursos pre-posicionados

Son aquellos recursos que se trasladan a una zona cercana al lugar donde se espera que ocurra un incidente en respuesta a las necesidades anticipadas de recursos.

Red de carga

Una red especial, aprobada por el Ministerio de Transporte, sujeta por un cordón a un gancho de carga de un helicóptero y utilizada para transportar suministros.

Reducción del riesgo de incendio

El tratamiento de los combustibles forestales vivos o muertos para disminuir la probabilidad de que se inicie un incendio y para reducir la tasa potencial de propagación y la resistencia al control.

Régimen de incendios

El tipo de actividad o patrón de incendios que generalmente caracteriza a una zona determinada. Algunos elementos importantes del patrón característico son el intervalo de retorno, la temporada de incendios y el número, tipo e intensidad de los mismos.

Registrador de Estado/entrada de recursos (SCKN)

La persona responsable, en cada lugar de registro, de asegurarse de que se contabilizan todos los recursos asignados a un incidente.

Registrador de tiempo del personal (PTRC)

La persona responsable de supervisar el registro del tiempo de todo el personal asignado a un incidente.

Registradores

Personas de las unidades organizativas del Sistema de Comando de Incidentes que son responsables del registro de información. Los registradores pueden encontrarse en las unidades de planificación, logística o finanzas/administración

Registro de entrada

Proceso en el que todos los respondedores, independientemente de la institución de la que provengan, deben presentarse para recibir una asignación de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Comandante del Incidente.

Relación longitud-anchura

Para un incendio simple de forma elíptica (ovalada), es la relación entre la distancia de propagación del fuego en la misma dirección que el viento (longitud) y la distancia de propagación de los flancos (amplitud).

Remolino de fuego

Una columna giratoria y móvil de aire caliente y gases que suben de un incendio forestal y transporta humo, pavesas, pedazos de vegetal encendido y llamas. Estos van desde menos de un metro hasta varios cientos de metros de diámetro. Pueden abarcar toda la zona del incendio o sólo los puntos calientes dentro o fuera del perímetro del mismo.

Reporte de contabilidad del personal (RCP)

Informes periódicos que verifican el estado de los respondientes asignados a un incidente. Un RCP es una herramienta de rendición de cuentas, normalmente solicitada por el mando y realizada a nivel de División/Grupo y niveles inferiores, para confirmar que todo el personal asignado a una emergencia está físicamente contabilizado durante/después de las emergencias, evacuaciones o en puntos de referencia periódicos.

Reporte de incendio

Informe oficial de un incendio, que generalmente incluye información sobre la causa, la ubicación, las medidas adoptadas, los daños y los costos desde el inicio del incendio hasta la finalización de la acción de supresión. El informe suele ir acompañado de un mapa del incendio. Estos informes varían en forma y detalle de una institución a otra.

Representante de la Institución /Representante institucional (AREP)

Persona asignada por una institución primaria, de asistencia o de cooperación a un incidente a quien se ha delegado la autoridad para tomar decisiones que comprometen la participación de esa institución en el incidente.

Representante del Centro Interinstitucional de Incendios Forestales de Canadá (CREP)

El Representante del CIFFC (CREP) utiliza una variedad de habilidades y capacidades para proporcionar servicios de coordinación entre el Oficial de guardia / el Gerente de operaciones del CIFFC y el Oficial de guardia de la agencia receptora y su personal de apoyo asociado, así como mantener contacto con cualquier Representante Sénior (SREP) y Representante de la Dependencia (AREP) de las agencias que apoyan a los

miembros del CIFFC.

Representante Sénior de la Institución (SREP)

Un representante del Participante Remitente basado en el Centro de Incendios del Participante Receptor, al que se le ha delegado la autoridad para tomar decisiones sobre cuestiones que afecten a los recursos del Participante Remitente en un incidente o dentro de la jurisdicción. El SREP le reporta al Oficial de Enlace Internacional (OEI) o la Autoridad Coordinadora del Participante Remitente y es el vínculo entre los Representantes de Campo de la Dependencia (AREP's) y el INLO.

Requema

Quema posterior de una zona previamente quemada

Reserva

Una extensión de tierra, cuyo título legal está en manos de la Corona, reservada para el uso y beneficio de un grupo de las Primeras Naciones.

Residuo forestal

Residuos dejados como resultado de la alteración de los bosques y otra vegetación por las prácticas forestales y otras actividades de uso de la tierra (por ejemplo, la cosecha de madera, el aclareo y la poda, la construcción de caminos, la limpieza de líneas sísmicas). La tala incluye materiales como troncos, astillas o virutas, ramas y copas de árboles, tocones desenraizados y árboles y arbustos rotos o desenraizados.

Resistencia a la construcción de una brecha cortafuego

La dificultad de construcción relativa de los cortafuegos, determinada por las características del tipo de combustible (por ejemplo, la profundidad del suelo forestal), los efectos de la topografía en el acceso (por ejemplo, la inclinación de la pendiente) y el tipo de suelo mineral.

Resistencia al control

La relativa facilidad de establecer y mantener una brecha cortafuego y/o asegurar una línea de control, determinada por la dificultad de control y la resistencia a la construcción de una brecha cortafuego.

Resistencia al fuego / tela resistente al fuego

La propiedad de un material por la cual la combustión se ralentiza, se termina o se impide. Nota: La resistencia al fuego puede ser una propiedad inherente

al material de fibra básica, o puede ser otorgado por un tratamiento o aditivo específico.

Responsabilidad personal

Se espera que todos los respondientes actúen con buen criterio y sean responsables de sus acciones.

Respuesta al incendio - Respuesta completa (FUL)

Un incendio forestal que requiere un ataque inicial inmediato y agresivo y/o una acción de supresión sostenida hasta que el incendio se extingue. Véase Tipo de respuesta al fuego

Respuesta al incendio - Respuesta modificada (MOD)

Un incendio forestal que se maneja mediante una combinación de técnicas de supresión, incluido el ataque directo e indirecto, así como la vigilancia para dirigir, contener o manejar de otro modo la actividad del incendio en un perímetro predeterminado, de modo que se reduzcan al mínimo los costos y/o los daños y/o se maximicen los beneficios del fuego. Véase Tipo de respuesta al fuego.

Respuesta al incendio - Respuesta monitoreada (MON)

Incendio forestal que se observa y evalúa periódicamente para determinar la opción de respuesta necesaria para minimizar las alteraciones sociales y/o los impactos significativos sobre los valores y los recursos, a la vez que se logran objetivos benéficos de gestión ecológica, cultural, económica o de recursos. Este incendio puede ser monitoreado durante todo su ciclo de vida o recategorizarse a otro tipo de respuesta en función de sus impactos potenciales. Véase Tipo de respuesta al incendio.

Respuesta inicial

Recursos inicialmente comprometidos en un incidente.

Retaguardia/cola

La porción del perímetro de fuego que está opuesta a la cabeza. La parte trasera es usualmente la parte de propagación más lenta del incendio. Ver Partes de un Incendio.

Retardante

Líquido en el que el agua es el agente supresor de incendios, utilizado para extinguir la combustión por aplicación directa a los combustibles encendidos. Véase Retardante de largo plazo.

Retardante de largo efecto

<https://glossary.cifrc.ca>

Los retardantes de larga duración contienen sales retardantes, típicamente fertilizantes agrícolas, que alteran la forma en que arde el fuego, disminuyen la intensidad del mismo y frenan su avance, incluso después de que el agua que contenían originalmente se haya evaporado.

Retardante del fuego

Una sustancia que reduce física o químicamente la inflamabilidad de los combustibles. Hay dos (2) tipos: retardante de corto plazo y retardante de largo plazo.

Retención de la aeronave

El patrón de retención establecido verticalmente sobre un incendio para aeronaves, el espaciamiento será a intervalos de 500 pies

Retirada táctica

Una salida planificada de la línea de fuego utilizando rutas de escape y zonas de seguridad preestablecidas. La salida se basa en puntos de activación preestablecidos (por ejemplo, la hora del día, el clima observado o el comportamiento del fuego); o en observaciones hechas en la línea de fuego que conduzcan a una salida bien comunicada y ordenada.

Reunión de planificación

Reunión celebrada según sea necesario antes y durante un incidente, para seleccionar estrategias y tácticas específicas para las operaciones de control del incidente mismo y para la planificación de servicios y apoyos. En incidentes de gran magnitud, la Reunión de Planificación es un elemento importante en el desarrollo del Plan de Acción de Incidente.

Revisión después de la acción (AAR)

Un proceso estructurado de evaluación de un evento, centrado en los estándares de desempeño, que permite a los participantes descubrir por sí mismos lo que ocurrió, por qué ocurrió y cómo mantener las fortalezas y mejorar las debilidades. La revisión después de la acción, informal o formal, sigue el mismo formato general, implica el intercambio de ideas y observaciones y se enfoca en la mejora del desempeño.

Riesgo

En general, el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. El riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de las consecuencias de un acontecimiento y la correspondiente probabilidad de ocurrencia.

Riesgo de incendio forestal

La combinación de la probabilidad de que ocurra un incendio forestal con los posibles impactos de ese incendio.

Ropa de trabajo para la línea de fuego

Ropa de trabajo de protección como, por ejemplo, monos, pantalones y camisas, diseñados para proporcionar cierto grado de protección contra los efectos adversos del fuego y el calor radiante al cuerpo del combatiente de incendios forestales. La ropa de trabajo de los combatientes cubre el cuerpo desde el cuello hasta las muñecas y los tobillos y puede o no cubrir completamente el cuello. No incluye accesorios adicionales, tales como cinturones, mochilas, arneses externos y otros.

Ruptura

En las operaciones con aviones cisterna, una orden para que una aeronave gire inmediatamente a la izquierda o a la derecha.

Ruta de escape

Una ruta predeterminada que puede ser utilizada por cualquiera en caso de que el fuego inicie un recorrido inesperado que ponga en peligro la seguridad de las brigadas o de cualquier otra persona en la línea de fuego. La ruta de escape llevará a todos a otro lugar predeterminado (zona de seguridad).

Salida en vuelo estacionario

La carga y descarga de personal y equipo de un helicóptero que está bajo potencia, donde el piloto debe manipular los controles de vuelo para mantener una altitud estable. El helicóptero podría estar libre o en contacto parcial con una superficie en tierra. Un helicóptero en pleno contacto de una una superficie inestable, que requiere que el piloto haga ajustes de control de vuelo, también se considera que está en un "vuelo estacionario".

Sección

El nivel organizativo que tiene la responsabilidad de un área funcional importante en el manejo de incidentes (por ejemplo, operaciones, planificación, logística, finanzas/administración e inteligencia/investigaciones (si se establece). La Sección está situada, desde el punto de vista organizativo, entre la Rama y el Mando de Incidente.

Sección de Finanzas/Administración

La Sección responsable de todas las consideraciones administrativas y financieras de un incidente.

Sección de Logística

La Sección responsable de proporcionar instalaciones, servicios y apoyo material para el Incidente.

Sección de Operaciones

La Sección responsable de todas las operaciones tácticas en el incidente y la aplicación del Plan de Acción del Incidente. Esta sección puede incluir Ramas, Divisiones y/o Grupos.

Sección de Planificación

La Sección responsable de la recopilación, evaluación y difusión de información relacionada con el incidente, y de la preparación y documentación del Plan de Acción del Incidente. La Sección también mantiene información sobre la situación actual y pronosticada y sobre el estado de los recursos asignados al incidente.

Sector

En los grandes incidentes, una división se puede subdividir geográficamente en sectores. Los sectores pueden ser manejados por un Líder de Fuerza de Tarea o un Líder de Equipo de Intervención dependiendo de los recursos asignados.

Secuencia de descarga

El orden y el método en el que se abren las compuertas.

Seguimiento de recursos

Un proceso estandarizado e integrado llevado a cabo antes, durante y después de un incidente por todo el personal de manejo/respuesta a emergencias y sus organizaciones asociadas.

Seguridad de la vida

Se refiere a la consideración conjunta de la vida y el bienestar físico de los individuos.

Sequía

Un período de duración relativamente largo con una precipitación sustancialmente menor que la normal, que ocurre generalmente en una amplia zona geográfica.

Severidad de quema

Se refiere al consumo de materia orgánica debida a las llamas y a la combustión sin fuego y a los impactos resultantes en el ecosistema. Puede evaluarse sobre el terreno o mediante técnicas de sensores remotos vía satélite.

Severidad del incendio

Característica del régimen de incendios. La severidad del fuego se refiere a los efectos del fuego en la

calidad del semillero y en las partes subterráneas de las plantas que desencadenan la regeneración después del fuego. Está relacionado con la profundidad de la quema, la intensidad del fuego, el tiempo de residencia, etc.

Simulador de incendio

Un dispositivo de capacitación que dispone la simulación del fuego y el humo y representaciones de medidas de supresión de incendios en una escena paisajística proyectada para instruir al personal de control de incendios en diferentes situaciones de incendio y en las técnicas de supresión de incendios.

Sistema canadiense de clasificación de peligro de incendios forestales (CFFDRS)

El sistema nacional de clasificación de peligro de incendios de Canadá. El CFFDRS incluye todas las guías para la evaluación del peligro de incendio y la predicción del comportamiento del fuego como el Sistema de índice meteorológico de los incendios forestales de Canadá y el Sistema de predicción del comportamiento de los incendios forestales de Canadá.

Sistema canadiense de índice meteorológico de incendios forestales

Un componente de la Metodología de Evaluación del Peligro de Incendios Forestales. Los componentes del Método de Índice de Peligro de Incendios Forestales de Canadá proporcionan una evaluación numérica relativa del peligro potencial de incendio forestal en un tipo de combustible de referencia (un rodal de pino jack maduro) y en un terreno plano. Los resultados se basan únicamente en observaciones sucesivas, medidas diariamente con una estación meteorológica adecuada al mediodía (12:00 del mediodía hora solar o 1:00 de la tarde hora diurna), de cuatro (4) parámetros meteorológicos: temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del viento y precipitación. El método descrito anteriormente se aplica de manera uniforme en todo Canadá.

Sistema canadiense de predicción del comportamiento de los incendios forestales (FBP)

Un subsistema del Sistema de Clasificación de Peligro de Incendios Forestales de Canadá. El Sistema de Predicción de Comportamiento del Fuego (FBP) proporciona resultados cuantitativos de las características de comportamiento del fuego para ciertos tipos de combustible y situaciones topográficas importantes del país.

Sistema de apoyo para las decisiones de

<https://glossary.cifffc.ca>

manejo del fuego

Término genérico para los diversos sistemas utilizados por los organismos de control de incendios de Canadá que emplean programas informáticos diseñados para facilitar el almacenamiento, la compilación, el análisis y la presentación de datos de inteligencia en materia de incendios y otra información relacionada con el ambiente de fuego, los recursos de extinción de incendios, la ocurrencia, los valores en riesgo, etc., en apoyo de la planificación y la toma de decisiones operativas cotidianas con respecto a los incendios forestales y las quemas prescritas.

Sistema de Comando de Incidentes (ICS)

Un sistema normalizado de gestión de emergencias en el lugar de los hechos diseñado específicamente para proveer la adopción de una estructura organizativa integrada que refleja la complejidad y la exigencia de un incidente o incidentes múltiples, sin verse obstaculizada por los límites jurisdiccionales. El Sistema de Comando de Incidentes (SCI) es la combinación de instalaciones, equipo, personal, procedimientos y comunicaciones que funcionan dentro de una estructura organizativa común, diseñada para ayudar en el manejo de los recursos durante los incidentes. Se utiliza para todo tipo de emergencias y es aplicable tanto a los incidentes pequeños como a los grandes y complejos. El SCI es utilizado por diversas jurisdicciones e instituciones funcionales, tanto públicos como privados, para organizar operaciones de manejo de incidentes sobre el terreno.

Sistema de espuma de aire comprimido (CAFS)

Un sistema de espuma que combina el aire bajo presión con la solución de espuma para crear espuma en la manguera.

Sistema de Información Conjunto

Integra la información sobre incidentes y los asuntos públicos en una organización cohesionada diseñada para proporcionar información consistente, coordinada y oportuna durante las operaciones de crisis o incidentes. La misión del Sistema de Información Conjunto es proporcionar una estructura y un sistema para desarrollar y transmitir mensajes interinstitucionales coordinados; desarrollar, recomendar y ejecutar planes y estrategias de información pública en nombre del Comandante del Incidente; asesorar al Comandante del Incidente sobre cuestiones de asuntos públicos que podrían afectar a un esfuerzo de respuesta; y controlar los rumores y la información inexacta que podría socavar la confianza pública en el esfuerzo de respuesta a la emergencia.

Sistema de localización de rayos

Una red de sensores para detectar la ubicación y la polaridad de los relámpagos de nube-a-tierra en tiempo real.

Sistema espacial de manejo del fuego

Programa informático que produce mapas diarios y horarios de las condiciones meteorológicas y del comportamiento potencial del fuego basados en la interpolación de las observaciones meteorológicas y los mapas de combustibles.

Sistema(s) de Coordinación Interinstitucional

Los sistemas de coordinación interinstitucionales proporcionan la arquitectura de apoyo a la coordinación para la priorización de incidentes, la asignación de recursos críticos, la integración de sistemas de comunicaciones y la coordinación de la información. Los elementos de los sistemas de coordinación interinstitucional incluyen instalaciones, equipos, personal, procedimientos y comunicaciones. Dos de los elementos más utilizados son los centros de coordinación de emergencias (CCE) y los grupos CII. Estos sistemas ayudan a las instituciones y organizaciones que responden a un incidente.

Situación de Incendios Múltiples

Una circunstancia de alta incidencia de incendios durante cortos períodos de tiempo en cualquier unidad administrativa, que usualmente sobrecarga la capacidad normal de ataque inicial de la unidad.

Smokejumper (SMKJ)

Un combatiente de incendios forestales que arriba a los incendios forestales por medio de aviones de ala fija y paracaídas.

Solución de espuma

Una mezcla homogénea de agua y concentrado de espuma a la que se añade aire para producir espuma. La solución de espuma no tiene una estructura de burbujas real, pero puede producirse alguna formación de burbujas debido a la agitación y el impacto.

Sonido corto

Sirena del avión guía que indica al personal de tierra que un avión cisterna intenta descargar o la descarga es inminente.

Sonido largo

Sirena del avión guía señalando al personal de tierra, que las operaciones de los aviones cisterna en la zona

han sido completadas.

Subsidencia

Un término meteorológico que se refiere al movimiento descendente del aire en la atmósfera, que suele extenderse por una zona bastante amplia, acompañado de calentamiento y secado.

Suelo forestal

El componente orgánico de la superficie del suelo que sostiene la vegetación forestal; la combinación de capas de humus (si está presente) y de hojarasca.

Suelo mineral

La porción del estrato de suelo inmediatamente debajo de la hojarasca y el humus. El suelo mineral contiene muy poco material combustible excepto en los sitios altamente productivos donde un horizonte de suelo superior puede estar enriquecido con materia orgánica.

Supervisor

La persona responsable de una División o Grupo.

Supervisor de División (DIVS)

La persona responsable de supervisar el equipo y el personal asignado a una división. Depende de un director de Rama o del Jefe de la Sección de Operaciones.

Supervisor de Grupo

La persona responsable de supervisar el equipo y el personal asignado a un grupo. Depende del Director de Rama o del Jefe de Sección de Operaciones.

Supervisor de Grupo de Maquinaria Pesada (HEGS)

La persona responsable de supervisar y dirigir las operaciones de la maquinaria pesada, incluidos los equipos de intervención de maquinaria pesada/las fuerzas de tarea o los recursos singulares.

Supervisor de rapel y smoke jumpers

En las operaciones de rappel y de smoke jumpers, es la persona responsable de seleccionar el lugar de descenso así como supervisar todos los aspectos relacionados con dicho descenso de los smoke jumpers y las brigadas de rapel.

Supervisor del Grupo de Apoyo Aéreo (ASGS)

Persona responsable de la planificación y la supervisión de las funciones de las aeronaves que apoyan el incidente (helibases, helipistas y bases

aéreas de aviones de ala fija).

Supervisor del Grupo de Tácticas Aéreas (ATGS)

La persona responsable principalmente de la coordinación de todas las misiones tácticas de aviones y/o helicópteros que operan en el espacio aéreo del incidente. La función puede realizarse desde una plataforma aérea o en tierra.

Supresión de puntos calientes

Método para comprobar la propagación e intensidad de un incendio en aquellos puntos que presentan la más rápida propagación y que suponen alguna amenaza especial para el control de la situación. Esto contrasta con el trabajo sistemático de todas las partes del incendio al mismo tiempo, o progresivamente, etapa por etapa.

Supresión del fuego

Todas las actividades relacionadas con el control y la extinción de un incendio tras su detección.

Tácticas

El conjunto de acciones o tareas específicas y medibles para diversas actividades funcionales del manejo de incidentes que apoyan las estrategias definidas.

Tanque compartimentado

Un tanque externo o interno en un avión cisterna que contiene varios compartimentos diferentes, cada uno con su propia compuerta. Las compuertas pueden abrirse de forma individual, simultánea o en secuencia para obtener un patrón deseado de agua o retardante en el suelo. Tenga en cuenta que una vez que una compuerta se abre, todo el contenido de ese compartimento se libera.

Tanque de flujo

Un tipo de tanque que utiliza una computadora a bordo para abrir un conjunto de dos compuertas para restringir la liberación del contenido del tanque para lograr un nivel de cobertura deseado en el suelo. El tanque normalmente contiene sólo un compartimento. "Variable" se refiere a la capacidad de las compuertas de fluctuar su apertura durante la caída para tener en cuenta la variación de las presiones en ese tanque; "Flujo constante" se refiere a esa fluctuación que produce un nivel de cobertura consistente en el suelo.

Tanque de Relevo

Un tanque, generalmente plegable, usado como depósito en el relevo de agua de una motobomba portátil a otra.

Tanque móvil

Una unidad autónoma que consiste en un tanque de agua, una bomba contra incendios y una manguera diseñada para una carga rápida en camiones convencionales.

Tanque portátil

Un tanque portátil, plegable y abierto que se utiliza como depósito para almacenar agua. Muchos tanques son de autoaporte, incluyen un cuello de espuma que levanta las paredes mientras se llena para mantener el contenido. Los tanques con marcos tienen una estructura sólida plegable que sostiene el revestimiento que está adherido internamente.

Tarde

En operaciones con aviones cisterna, el aviso de que la descarga va a ser o fue disparada más allá de un punto designado.

Tasa de crecimiento de área quemada

La velocidad a la que un incendio aumenta su tamaño, expresada en términos de área por unidad de tiempo. La unidad recomendada es hectáreas por hora (ha/h).

Tasa de crecimiento del perímetro del incendio

La velocidad a la que un incendio aumenta su perímetro, expresada en términos de distancia por unidad de tiempo. Las unidades recomendadas son metros por minuto (m/min) y kilómetros por hora (km/h).

Tasa de propagación (ROS)

La velocidad a la que un incendio extiende sus dimensiones horizontales, expresada en términos de distancia por unidad de tiempo. Generalmente se piensa en términos del movimiento de avance de un incendio o de la tasa de propagación de la cabeza, pero también es aplicable a las tasas de propagación de la retaguardia y los flancos.

Técnico de Comunicaciones (COMT)

La persona responsable de la instalación, el mantenimiento y el seguimiento del equipo de comunicaciones

Tela resistente al fuego

Aplicado a los textiles, que tienen una resistencia a la llama que se deriva de una característica esencial del polímero u otro material del que está hecha la fibra.

Temperatura de bulbo húmedo

La temperatura más baja a la que el aire puede enfriarse por la evaporación del agua que contiene a una presión atmosférica constante. La unidad recomendada son los grados centígrados.

Temperatura de bulbo seco

La temperatura registrada por un termómetro de bulbo seco, e idéntica a la temperatura del aire en el sentido normal. La unidad recomendada son los grados centígrados

Temperatura de ignición

La temperatura mínima a la que puede producirse la ignición y puede ocurrir la combustión sostenida.

Temperatura del aire

Ver Temperatura de bulbo seco

Temperatura del punto de rocío

La temperatura a la que el aire debe enfriarse para alcanzar la saturación a una presión atmosférica constante. El punto de rocío es siempre más bajo que la temperatura del bulbo húmedo, que a su vez es siempre más baja que la temperatura del bulbo seco. La única excepción a esto ocurre cuando el aire está saturado (es decir, la humedad relativa es del 100 por ciento), en cuyo caso las tres temperaturas son iguales. La unidad recomendada son los grados centígrados.

Temporada de incendios

Período o períodos del año en que es probable que los incendios se inicien, se propaguen y causen el suficiente daño a valores en riesgo como para justificar la supresión organizada de los incendios; período del año establecido y al que se hace referencia comúnmente en la legislación de prevención de incendios. La estación de incendios suele dividirse más a fondo sobre la base de la inflamabilidad estacional de los tipos de combustible (por ejemplo, primavera, verano y otoño).

Tensoactivo

Un agente activo en la superficie o un agente humectante. Una formulación que, cuando se añade al agua en cantidades adecuadas, reducirá materialmente la tensión superficial del agua y aumentará la capacidad de penetración y propagación del agua.

Terminología común

Palabras y frases de uso habitual: evita el uso de palabras/frases diferentes para los mismos conceptos, coherencia.

Terreno emergente

Indica que el terreno delante o al lado del objetivo es más alto que la propia elevación del objetivo.

Tiempo atmosférico

En conjunto, aquellos parámetros meteorológicos que influyen en la ocurrencia de un incendio y su posterior comportamiento (por ejemplo, la temperatura del bulbo seco, la humedad relativa, la velocidad y dirección del viento, la precipitación, la estabilidad atmosférica, los vientos ascendentes).

Tiempo de circuito

Tiempo que utiliza un avión cisterna o un helitanque para recargar y volver al incendio.

Tiempo de control

Los períodos de tiempo desde el ataque inicial hasta que el fuego se considera bajo control.

Tiempo de descubrimiento

El período desde el inicio de un incendio (estimado o conocido) hasta el momento en que se descubrió el fuego

Tiempo de liquidación

El período de tiempo desde que se logra el control hasta que se ha trabajado lo suficiente para asegurar que el fuego no pueda reavivarse.

Tiempo de llegada

El período entre la salida de la fuerza de ataque inicial para un incendio y su llegada al mismo.

Tiempo de patrullaje/Tiempo de vigilancia

El período desde la finalización de la liquidación hasta que el incendio se declara extinguido.

Tiempo de reporte

El período que transcurre desde el descubrimiento de un incendio hasta que la primera persona encargada de iniciar la acción de supresión es notificada de su existencia y ubicación

Tiempo de residencia

El tiempo necesario para que la zona de llamas o el frente de fuego de un incendio forestal en propagación pase un punto determinado; se expresa comúnmente en minutos (min) y/o segundos (s). Numéricamente, es igual a la profundidad de la llama dividida por la velocidad de propagación.

Tiempo de retardo

El tiempo de secado necesario para que los combustibles muertos pierdan dos tercios de la diferencia entre su contenido de humedad inicial y su contenido de humedad de equilibrio. Los combustibles representados por el Índice de Humedad de Combustible Fino, el Índice de Humedad del Humus y el Índice de Sequía en el Índice Meteorológico de Incendios del Sistema Canadiense tienen valores de tiempo de retardo de 2/3 (o 16 horas), 15 y 53 días en promedio, respectivamente.

Tierras tradicionales

A medida que los sistemas de propiedad de la tierra evolucionaron con el tiempo y con la introducción de políticas de zonas protegidas y el desarrollo de grandes infraestructuras, los pueblos indígenas se han visto cada vez más marginados, explotados y desplazados de las tierras y fuentes de alimentación tradicionales.

Tipo de combustible

Una asociación identificable de elementos combustibles de especies, forma, tamaño, disposición y continuidad distintivas que mostrarán un comportamiento característico del fuego en condiciones de combustión definidas.

Tipo de cubierta forestal/Tipo de vegetación

La designación de un complejo de vegetación según su especie dominante, edad y/o forma

Tipo de recurso

Una clasificación de recursos del Sistema de Comando de Incidentes que se refiere a recursos similares. Todos los carros motobomba por ejemplo se agrupan como la misma "Clase" de recurso, su capacidad sin embargo se define como "Tipo".

Tipo de recurso

Una clasificación de los recursos que se refiere a la capacidad. El Tipo 1 es más capaz que los Tipos 2, 3 o 4 respectivamente, debido a su tamaño, potencia, capacidad o, en el caso de los Equipos de Manejo de Incidentes, experiencia y calificaciones.

Tipo de respuesta al incendio

Una categoría que indica la respuesta que se da a un incendio forestal; se divide en tres categorías que incluyen un código de tres letras: Respuesta completa (FUL), respuesta modificada (MOD) y respuesta monitoreada (MON).

Tipos de incidentes

Los incidentes se clasifican en cinco tipos en función

de su complejidad. Los incidentes de tipo 5 son los menos complejos y los de tipo 1, los más complejos.

Tira o banda reflejante

Material retrorreflectante, fluorescente o una combinación de material retrorreflectante y fluorescente adherido permanentemente al material exterior para mejorar la visibilidad. Nota: Los materiales retrorreflectantes mejoran la visibilidad nocturna, y los materiales fluorescentes mejoran la visibilidad diurna.

Torbellino del rotor

La turbulencia de aire que se produce debajo y alrededor del sistema o sistemas de rotor principal de una aeronave de ala rotativa en funcionamiento.

Tormenta de fuego

Una gran zona continua de quemaduras intensas caracterizada por una violenta convección inducida por el fuego que da lugar a vientos de superficie huracanados cerca y más allá del perímetro del incendio, una columna de convección elevada y la aparición de grandes remolinos de fuego.

Tormenta de rayos secos

Una tormenta eléctrica con precipitación insignificante alcanzando el suelo.

Tormenta eléctrica

Una tormenta localizada que produce rayos y truenos.

Tramo final

Una ruta de bajo nivel hacia el objetivo en el que el avión tiene la intención de hacer la descarga. Es el último tramo del circuito de bombardeo, perpendicular al tramo base.

Transferencia de calor

El proceso por el cual el calor se transfiere de un cuerpo u objeto a otro. En los incendios forestales, la energía calórica se transmite de los combustibles en combustión a los combustibles no quemados a través de la conducción, la convección y la radiación.

Traslape

Una instrucción de descarga superpuesta a la descarga anterior, a la izquierda o a la derecha, a menos que se indique lo contrario la cobertura será una superposición de 1/3.

Tratado moderno

Reclamaciones de tierras en zonas donde los derechos de los aborígenes sobre las tierras no se acordaron por

un tratado o por otros medios. En esas zonas se negocian acuerdos con visión de futuro entre el grupo aborígen, Canadá y la provincia o territorio. Los tratados incluyen certeza sobre la propiedad, el uso y el manejo de las tierras y los recursos y pueden incluir disposiciones relativas al autogobierno de los aborígenes.

Tratamiento del combustible

Manipulación o eliminación de combustibles forestales para reducir la probabilidad de incendios, los posibles daños y la resistencia a las medidas de control mediante el desrame, el astillado, la trituración, el apilamiento y la quema.

Tratamiento ignífugo

El proceso o tratamiento por el que se otorgan características de resistencia al fuego a un tejido u otro componente.

Trayectoria de aproximación

La trayectoria que el avión cisterna vuela en la aproximación al objetivo.

Trayectoria de descarga

La trayectoria de vuelo del avión cisterna hasta el objetivo

Triángulo de Comportamiento del Fuego/ Gran Triada

Una ayuda instructiva en la que los lados de un triángulo equilátero representan los tres componentes interactivos del ambiente de fuego y que son responsables del comportamiento del mismo (es decir, el tiempo atmosférico, los combustibles y la topografía).

Triángulo del Fuego

Una ayuda instructiva en la que los lados de un triángulo equilátero representan los tres factores necesarios para la combustión y la producción de la llama (es decir, oxígeno, ignición y combustible). Cuando se elimina cualquiera de estos factores, la producción de la llama no es posible o cesa.

Troceador

Un individuo que está certificado para operar una motosierra en árboles derribados.

Turbulencia del vórtice

Torbellino(s) horizontal(es) creado(s) en la estela de aviones de ala fija y de ala giratoria que están en vuelo. Bajo ciertas condiciones atmosféricas, este aire turbulento puede ser proyectado hacia el suelo y a su

vez afectar adversamente el comportamiento del fuego. Un pequeño incendio o un segmento del perímetro del fuego puede estallar inesperadamente, en particular si la velocidad del viento es ligera y existe una atmósfera inestable.

Unidad

El elemento organizativo con responsabilidad funcional para un incidente específico para actividades de planificación, logística o finanzas/administración.

Unidad de Adquisiciones

Unidad funcional de la Sección de Finanzas/Administración encargada de los asuntos financieros relacionados con los contratos con proveedores.

Unidad de Alimentación

Unidad funcional dentro de la Rama de Servicios de la Sección de Logística encargada de proporcionar alimentos al personal del incidente.

Unidad de apoyo terrestre

Unidad funcional de la Rama de Apoyo de la Sección de Logística encargada del abastecimiento de combustible, el mantenimiento y la reparación de vehículos y el transporte de personal y suministros.

Unidad de Comunicaciones

Unidad organizacional de la Sección de Logística encargada de prestar los servicios de comunicación a un incidente.

Unidad de costos

Unidad funcional dentro de la Sección de Finanzas/Administración encargada del seguimiento, el análisis, la elaboración de estimaciones y la recomendación de medidas de ahorro de costos.

Unidad de Desmovilización

Unidad funcional dentro de la Sección de Planificación responsable de garantizar la desmovilización ordenada, segura y eficiente de los recursos desde un incidente a su ubicación y estado original.

Unidad de Documentación

Unidad funcional dentro de la Sección de Planificación responsable de recolectar, registrar y salvaguardar todos los documentos pertinentes al incidente.

Unidad de Indemnizaciones/ reclamos

Unidad funcional dentro de la Sección de Finanzas/Administración responsable de las problemas financieros resultantes de los daños a la propiedad, las

lesiones o los fallecimientos en un incidente.

Unidad de Instalaciones

Unidad funcional dentro de la Rama de Apoyo de la Sección de Logística que proporciona instalaciones fijas para el incidente. Estas instalaciones pueden incluir la Base de Incidentes, zonas de alimentación, zonas de descanso, instalaciones sanitarias, etc.

Unidad de Mando

Principio de gestión que establece que cada persona involucrada en las operaciones de incidentes será asignada a un solo supervisor.

Unidad de Protección de Estructuras

Ver Unidad de Protección de Valores.

Unidad de Protección de Valores

Combinación de bombas de potencia, mangueras, aspersores y otros accesorios desplegados juntos para la protección del valor. Puede incluir al personal necesario para mantener la unidad.

Unidad de Recursos

Unidad funcional dentro de la Sección de Planificación responsable de registrar el estado de los recursos comprometidos en el incidente. La Unidad también evalúa los recursos actualmente comprometidos en el incidente, el efecto que tendrán en el incidente los recursos de respuesta adicionales y las necesidades de recursos previstas.

Unidad de Situación

Unidad funcional dentro de la Sección de Planificación responsable de la recopilación, organización y análisis de la información sobre el estado de los incidentes, y del análisis de la situación a medida que progresa el incidente.

Unidad de Suministros

Dependencia funcional de la Rama de Apoyo de la Sección de Logística encargada de hacer los pedidos de equipo y suministros necesarios para las operaciones en los incidentes.

Unidad de tiempo

Unidad funcional dentro de la Sección de Finanzas/Administración responsable de registrar el tiempo del personal y del equipo contratado.

Unidad médica

Unidad funcional dentro de la Rama de Servicios de la Sección de Logística responsable de la elaboración del Plan de Emergencia Médica y de proporcionar

tratamiento médico de emergencia al personal afectado.

Uso del fuego

Ver Quema prescrita

Vacío

Un área débil o pérdida en una línea de retardante o supresora.

Valoración de un incendio forestal

Determinación de las ganancias o pérdidas netas resultantes directa o indirectamente de los incendios forestales, expresadas en términos monetarios o de otro tipo, sobre la base de una evaluación sistemática de los beneficios y los efectos de los incendios

Valores en riesgo

El conjunto específico o colectivo de recursos naturales y mejoras/desarrollos de origen humano que tienen un valor medible o intrínseco y que podrían ser destruidos o alterados por el fuego en una zona determinada.

Válvula siamesa

Un accesorio de manguera de tres vías que permite tomar dos líneas de manguera de una sola línea de suministro. Las válvulas situadas en los puertos de descarga permiten controlar el flujo de la corriente o cerrar una o ambas líneas de descarga.

VARCZ

Un sistema de seguridad utilizado por los combatientes de incendios forestales para protegerse del atrapamiento en incendios forestales de combustión libre y otros peligros en la línea de fuego. Puestos de Vigilancia, Puntos de Anclaje, Rutas de Escape, Comunicaciones y Zonas de Seguridad.

Vejiga

Tanque portátil, plegable, de material blando, que se transporta al exterior de un helicóptero y se utiliza para transportar agua. A menudo se utiliza para proporcionar un pequeño suministro de agua al personal sobre el terreno en lugares remotos. La unidad sellada tiene puertos de llenado y descarga, la mayoría de las veces en forma triangular y tiene incorporadas correas con anillo de enganche para engancharse al helicóptero.

Vejiga de agua

Vejiga de agua cerrada diseñada para tirarse de un helicóptero para proporcionar una fuente de agua a un lugar remoto.

Velocidad efectiva del viento

La suma de los vectores de la velocidad del viento abierto de 10 m y la velocidad del viento equivalente de la pendiente.

Ventana de Quema

Un período de tiempo dentro de un horizonte de planificación a corto plazo en el que el pronóstico del tiempo previsto se encuentra dentro del rango previamente determinado para proceder a una quema prescrita. Típicamente incorpora aspectos de ambas condiciones atmosféricas como el Índice de Propagación Inicial, así como la sequedad del combustible, tal como el Índice de Acumulación de combustible.

VHF-AM

Amplitud modulada de muy alta frecuencia. La radio de la aeronave opera en el rango de 118 MHz a 130 MHz.

VHF-FM

Radio con modulación de frecuencia de muy alta frecuencia. Se utiliza comúnmente para el despacho, comunicaciones móviles terrestres y aerotransportadas. Generalmente 46 a 175 Mhz.

Viento Azimut o dirección de donde sopla el viento.

La dirección en la que sopla el viento, es decir, 180 grados opuesta a la dirección del viento.

Viento cruzado/viento lateral

En operaciones de aviones cisterna, tramo del circuito sobre un objetivo de bombardeo que precede al tramo de viento en cola.

Viento de desviación

Aviso o indicación de que existe una condición de viento de suficiente velocidad para afectar significativamente la colocación de las descargas aéreas y por lo tanto se debe utilizar un factor de corrección para corregir la desviación provocada por el viento.

Virga

Las briznas o rachas de agua o partículas de hielo que caen de una nube como precipitación pero que se evaporan antes de llegar a la superficie de la tierra.

Viscosidad

La capacidad relativa de un fluido para resistir el flujo.

Vulnerabilidad

<https://glossary.cifrc.ca>

La facilidad con la que un valor en particular puede ser dañado por un fuego de una intensidad determinada.

Y griega

Un accesorio de manguera de tres vías que permite tomar dos líneas de manguera de una sola línea de suministro, sin disposiciones para regular el flujo de la corriente. Ver Válvula siamesa.

Zanja Trinchera

Una zanja excavada en el suelo mineral en una ladera debajo de un incendio para atrapar las pavesas rodantes como conos y troncos.

Zona de descarga

La zona inmediatamente circundante o adyacente al objetivo previsto por el avión cisterna.

Zona de fogatas restringida

Una zona específica donde no se permiten las fogatas.

Zona de liberación de carga

Una zona designada donde un avión cisterna puede liberar la carga o parte de ella antes del aterrizaje.

Zona de seguridad

Una ubicación libre de combustibles y de tamaño suficiente para permitir un refugio seguro durante el paso del frente del incendio.

Zona sin combustible

La construcción y el área circular con radio de 1.5 metros alrededor de ella, incluidos los accesorios exteriores como las banquetas.

ZZ "Base leg", no hay traducción

El tramo del circuito de bombardeo inmediatamente anterior y perpendicular al tramo final

ZZ "Crossover", no hay traducción

El punto en el que la humedad relativa es menor o igual que la temperatura del aire del ambiente. Puede ser usado como un indicador de condiciones extremas de quemado.

ZZ "Downwind leg" no hay traducción

La pierna del circuito de bombardeo inmediatamente anterior y perpendicular a la pierna de la base

ZZ "Drop leg", no hay traducción

Una parte del circuito del avión cisterna. La aproximación y la salida del objetivo.

superior.

ZZ "Forwarded Unit", no hay traducción

(1) Una unidad autónoma que consiste en un tanque de agua, una bomba contra incendios y una manguera especialmente diseñada para ser transportada en un transportador de troncos para su uso en la supresión de incendios. 2) El término se aplica normalmente a los accesorios especiales, pero también puede referirse a los accesorios y al transportador forestal juntos.

ZZ "Upper Trough", no hay traducción

ZZ "Helicopter sounding", no hay traducción

Determinación del perfil de temperatura vertical basado en las observaciones del termómetro de aire libre de un helicóptero y las correspondientes lecturas del altímetro

ZZ "Roll-up", no hay traducción

Una descarga colocada delante detrás?trás de un punto de referencia visible, tales como una descarga de retardante, una estructura, un cuerpo de agua, etc. La intención es que la descarga termine al llegar al punto de referencia dado.

ZZ "Skidder unit", no hay traducción

(1) Una unidad autónoma compuesta por un tanque de agua, una bomba de incendio y una manguera especialmente diseñada para ser transportada en un arrastrador de madera que se usa en la supresión de incendios forestales. (2) Una caja para guardar las herramientas y el equipo de extinción de incendios especialmente diseñada para ser transportada en un arrastrador de madera. (3) El término se aplica normalmente a los accesorios especiales añadidos al arrastrador, pero también puede referirse a los accesorios y al arrastrador juntos.

ZZ "Span", no hay traducción

Se refiere a una distancia igual a la envergadura del avión cisterna que se está usando.

ZZ "Upper Ridge Breakdown", no hay traducción

Término meteorológico que se refiere a una zona alargada de presión atmosférica relativamente baja en la parte superior de la atmósfera; a menudo se asocia con condiciones climáticas frescas y lluviosas en la superficie de la tierra. Lo opuesto a una depresión superior es una cresta superior

ZZ "Upper Ridge", no hay traducción

Término meteorológico que se refiere a una zona alargada de presión atmosférica relativamente alta en la atmósfera superior; suele asociarse con condiciones climáticas cálidas y secas en la superficie de la tierra. Lo opuesto a una cresta superior es una depresión